

# 青阳网络文件传输系统使用手册

欢迎使用 *kiftd v1.2.2*

@青阳龙野



## 目录

什么是 kiftd? .....	5
官方网站&下载地址.....	6
现在, 让我们开始吧.....	6
在 Windows 系统下 3 分钟快速安装.....	6
在 Linux/Unix(Mac OS)系统下 3 分钟快速安装 .....	13
体验 kiftd 的全部功能 .....	18
学习更多的操作.....	18
功能说明 .....	19
文件搜索.....	19
拖拽上传.....	20
上传文件夹 .....	20
文件列表的显示顺序.....	20
如何选中文件 .....	20
打包下载 (ZIP) .....	21
获取文件的下载链接 .....	21
设置文件夹访问级别.....	22
移动/复制文件 .....	23
各种预览与播放功能 .....	23
音乐在线播放功能 .....	23
图片在线预览功能 .....	24
PDF 在线预览功能.....	25
Word (docx)、TXT 和 PPT 文档在线预览 .....	25
视频在线播放功能 .....	27
将 kiftd 作为“网络驱动器”挂载至本地 (WebDAV 支持) .....	27

在 Windows 系统中进行挂载 .....	28
在 Mac OS 系统中进行挂载 .....	33
在其他操作系统中进行挂载 .....	36
关于文件操作权限的注意事项 .....	36
调整主界面的显示缩放比例（屏幕适配） .....	36
管理 kiftd 中的文件 .....	38
服务器设置 .....	40
在设置窗口中修改配置 .....	40
自定义端口号 .....	41
开启“必须登入”功能 .....	42
设置登录验证码类型（或关闭登录验证码） .....	42
开启“用户修改密码”功能 .....	43
管理文件系统存放路径 .....	44
日志记录功能 .....	46
修改缓存大小 .....	48
开启“永久资源链接”功能 .....	48
直接修改配置文件 .....	49
自定义端口号 .....	50
开启“必须登入”功能 .....	50
设置登录验证码类型（或关闭登录验证码） .....	50
开启“用户修改账户密码”功能 .....	50
管理文件系统存放路径 .....	51
日志记录功能 .....	52
修改缓存大小 .....	52
开启“永久资源链接”功能 .....	52
用户账户与权限设置 .....	52
找到账户配置文件 .....	52
创建一个新账户 .....	53
修改已有的账户设置 .....	55
为账户设置小组 .....	56
设置公共权限 .....	57
为账户在特定文件夹中授予额外权限 .....	58
为账户授予“超级权限” .....	61

设置账户的最大上传文件体积限制.....	61
设置账户的最大下载速度限制 .....	64
删除一个账户 .....	66
设置导入账户 .....	66
如何使新的账户设置生效? .....	67
使用命令控制 kiftd（命令提示符&终端） .....	67
前期准备工作.....	68
使用命令启动 kiftd.....	68
直接启动 kiftd 服务器 .....	69
以后台形式运行 kiftd（Linux/Mac OS 终端） .....	69
Linux/Unix 原生后台执行方式.....	69
Screen 工具.....	69
使用命令进行本地文件管理.....	70
进入命令模式并进行文件管理.....	70
直接使用导入&导出命令 .....	71
使用命令移出指定扩展存储区内的全部数据 .....	73
数据备份与恢复 .....	75
文件系统数据的备份及恢复方法 .....	75
备份服务器和账户配置数据的备份及恢复方法.....	75
开启 HTTPS 支持.....	76
获取安全签名证书 .....	76
证书导入及服务器配置 .....	77
使用 HTTPS 协议进行访问.....	79
高级功能 .....	79
自定义 kiftd 的页面标题&为页面设置背景图片 .....	79
修改主页面标题&设置背景图片 .....	79
修改登录页面标题&设置背景图片 .....	85
开启主页“公告栏”功能.....	90
基本用法 .....	90
使用 Markdown 语法对公告信息进行复杂排版.....	92
动态更新公告信息及关闭该功能 .....	95
设定 IP 访问限制 .....	95
禁止特定 IP 进行访问.....	95

仅允许特定 IP 进行访问 .....	95
设置示例 .....	95
关闭 IP 地址的 XFF 解析功能 .....	96
开启“删除留档”功能 .....	97
开启“自由注册新账户”功能 .....	98
禁用“打包下载”功能 .....	99
禁用“在线解码”功能 .....	100
替换 ffmpeg 视频解码引擎 .....	100
禁用“WebDAV 支持”功能 .....	101
将文件系统数据库替换为 MySQL .....	101
运行要求 .....	105
注意事项 .....	106
在线查看 kiftd 服务器的版本号 .....	107
如何升级到最新版本 .....	108
从 1.0.35 或更早版本升级 .....	108
从 1.1.0 或更新版本升级 .....	109
升级须知 .....	110
卸载 kiftd .....	110
许可声明 .....	111
需要联系作者? .....	112
特别鸣谢 .....	112
获取源代码 .....	113
希望帮助 kiftd 做的更好? .....	114
最后，祝您使用愉快~ .....	114

# 什么是 kiftd?

kiftd 是一款专门面向个人、团队或小型组织的私有网盘 / 云盘系统, 开源、便捷、完善。它不仅仅是替代 U 盘的不二之选, 更是一款具备视频在线播放、文档在线预览、音乐在线播放、图片查看等高级功能的文件云存储平台。仅需 3 分钟, 您就能轻松安装然后开始使用它。

## ■ Kiftd 有哪些优势?

- ✓ 1MB 的文档和超过 5GB 的高清电影资源? 均能够随意上传和下载。
- ✓ 支持移动端操作, 即使没有数据线, 手机、平板、电脑之间也能文件互传。
- ✓ 担心操作系统不兼容? 无论是 Windows、Linux 还是 Unix(包括 Mac OS), 均可运行使用。
- ✓ 主流商业网盘的高级功能? 文件夹访问级别控制、视频在线影院、Word/PPT/TXT/PDF 文档在线预览、音乐在线欣赏、图片库在线预览、WebDAV 支持...这些, kiftd 都一一具备, 当然, 还不仅如此。
- ✓ 日常需求 or 专业需求? kiftd 同时具备了图形界面模式和纯命令模式的双操作模式, 无论您是喜欢点击鼠标的电脑小白还是需要使用命令在远程 Linux 上部署的运维人员, 均能完美操作。
- ✓ 担心使用成本? kiftd 完全开源免费, 因此唯一的使用成本就是需要安装它。至于之后您想将其用于什么领域, 哪怕是商业领域——均无任何限制。
- ✓ 担心代码中的隐患? kiftd 在开源的基础上, 能够确保用户解压即用, 删除即走, 绝不和你撒娇卖萌。

## ■ kiftd 能帮您做什么?

- 🖥 安装在自己的笔记本电脑上, 用于替代老旧的 U 盘传输文件……
- 🖥 利用家用台式机, 来搭建一个家庭存储云……
- 🖥 利用办公室中的服务器, 为同事们提供一个团队资料分享网盘……
- 🖥 利用公网托管的云服务器, 搭建一个能够随时随地访问的快捷云……
- 🖥 ……


# 官方网站&下载地址

- 您可以直接访问 Kiftd 官方网站来 快速了解 kiftd 、进行下载 或 查看最新版本动态（推荐）：


<https://kohgylw.github.io/>

- 此外，您也可以从下列官方资源库直接获取 kiftd：


（国际托管网站）<https://github.com/KOHGYLW/kiftd>

——位于 GitHub，您可以点击右上方的  按钮，之后点击“Download ZIP”按钮进行下载。

（国内托管网站 1）[https://gitcode.net/qg\\_25670227/kiftd](https://gitcode.net/qg_25670227/kiftd)

——位于 GitCode，您可以点击右上方的  按钮，之后点击“zip”按钮进行下载。

（国内托管网站 2）<https://gitee.com/kohgylw/kiftd>

——位于“码云”，您可以点击右上方的  按钮，之后点击“下载 ZIP”按钮进行下载。

*特别提示：对于国内用户而言，在国内托管网站上进行下载能获得更快的下载速度。在 GitCode 可以直接进行下载；而“码云”则需要登录后才能进行下载——如果您没有“码云”账户，也可以使用 QQ 等第三方账户登录。*

## 现在，让我们开始吧

仅需 **3 分钟**，您就可以像其他 kiftd 用户一样轻松使用它。本章将以图文并茂的形式，向您介绍如何在不同的操作系统下完成 kiftd 安装——这无需太多时间。

### 在 Windows 系统下 3 分钟快速安装


#### 1，首先，您需要安装一个 JAVA 运行环境

为什么要先安装 JAVA 运行环境？因为 kiftd 就是用 java 语言写成的——这种语言也是进行服务器软件开发的常用编程语言之一。所以，想要运行 kiftd，

java 运行环境必不可少——这点类似于某些软件或游戏同样需要安装 DirectX、VC++Library 等作为运行环境一样，但又不完全一样。


好在，java 的安装过程十分简单，仅需要您“下一步”、“下一步”和“下一步”（运行环境本身并不占用任何性能，其运行的程序才会）。

### 1.1 下载 java：访问 java 官方网站：




您可以使用主流搜索引擎搜索“java”关键字并找到其官网，或直接访问：  
<https://www.java.com/zh-CN/>

1.2 下载 java：根据提示点击“下载 Java”并将其下载到本地（下载完成后会看到如下图所示的.exe 安装程序，例如“JavaSetup8u333.exe”）：



\*注：该安装程序的版本号可能因您下载的时间不同而有所差别。

### 1.3 安装 java：安装 java 运行环境：




如同本节开始提到的那样，该过程仅需您“下一步”、“下一步”和“下一步”即可，之后请耐心等待安装结束。

*特别提示：java 的默认安装位置为 C:\Program Files\java，当然，您也可以根据自己的喜好在安装过程中修改这一位置。*

至此，java 运行环境已经准备完毕。


## 2，接下来，安装 kifted 并运行它

JAVA 运行环境安装完成后，您就可以开始安装 kifted 了。安装 kifted 的过程十分简单——通俗地说就是“解压即用”。请将下载好的 ZIP 资源解压到本地，注意，您要确保解压的目录**具备运行、读写权限**。



本示例中，我们将 kifted 解压在“C:\kifted\kifted-master\”文件夹内，文件内容如图所示（不同版本的文件内容也会有所不同，但操作方法均相同）：





该文件夹称作“kiftd 应用主目录”。其中，名为“kiftd-x.x.x-xxx.jar”的文件即为 kiftd 的应用程序（java 可执行文件）。

您可以直接双击以运行它。



此时，您能看到 kiftd 服务器的主界面，如上图所示，现在请点击界面上的“开启”按钮来开启您的 kiftd 服务器。

*特别提示：某些解压软件可能会错误地将“jar”文件识别为压缩文件，此时，您可以右键“jar”文件，并将其“打开方式”手动选择为“Java(TM)Platform SE binary”启动；对于高级用户而言，也可以使用命令模式启动 kiftd——详见 [使用命令控制 kiftd（命令提示符&终端）](#) 一章。*



当主界面上的“服务器状态（Status）”一栏显示为“运行[Running]”时，您的 kiftd 就可以开始使用了。

*特别提示：如果您的屏幕分辨率与主界面的默认显示比例不匹配（过小或过大），您可以手动调整主界面的缩放比例以选择最适合您的显示大小，调整方法可参阅 [调整主界面显示缩放比例（屏幕适配）](#) 一章。*

### 3，访问您的 kiftd 主页并开始使用

现在，请打开您的浏览器（推荐使用 Chrome、Firefox、Safari 或新版 Edge 等现代浏览器。对于国产高速浏览器而言，请选择“极速模式”浏览），并在地址栏中输入：<http://{您的 IP 地址}:{端口号}/>。

其中“{}”部分需要根据情况自行替换。**端口号** 可在服务器主界面上的“端口号（Port）”一项查看，而 **IP 地址** 则可通过“网络与共享中心”查看。

**特别提示：**关于如何在 Windows 上查看本机 IP 地址的详细过程可参见本节最后方的提示内容。

示例：当您计算机的 IP 地址是 192.168.0.108、且 kiftd 使用的端口号为默认的 8080 时，那么您需要在地址栏内输入的地址应为：<http://192.168.0.108:8080/>。



输入上述网址并访问后，您便可以进入到您的网盘主页并开始使用了（如上图所示）。

同理，此时您也可以让与您处于同一网段（例如链接在同一个 WIFI、路由器或交换机的局域网内）的任意用户访问您的网盘——包括使用手机的用户。

至此，您已经顺利完成了全部的安装过程。接下来，请阅读后文的 [体验 kiftd 的全部功能](#) 一节来开始体验 kiftd。

**提示：**当您点击主界面窗口上方的“关闭”按钮时，kiftd 将隐藏至任务栏并在后台继续运行，您可以继续进行其他工作。当您需要再次显示 kiftd 主界面时请双击任务栏图标，或点击其右键菜单中的“显示主窗口”。如果您需要彻底退出 kiftd 并停止所有访问，请点击位于主界面或任务栏图标右键菜单中的“退出”按钮。

**特别提示：**对于使用高分辨率显示器的 Windows 10 用户而言，运行 kiftd 时可能会遇到任务栏图标被隐藏或遮盖的情况。此时，您可以在任务栏上点击右键，并选择菜单中的“任务栏设置”一项，之后在弹出的设置窗口中找到“选择哪些图标显示在任务栏上”，并将“通知区域始终显示所有图标”开启。这样，您就能正常看到 kiftd 的任务栏图标并进行相应操作了。


**提示：**Windows 操作系统中如何查看自己计算机的 IP 地址？

对于 Windows 用户而言，请打开“网络和共享中心”（您可以右键“网络”并点


击“属性”打开这一界面。或者直接在控制面板找到“网络和共享中心”), 如图所示:



之后, 请点击您目前所用的链接 (例如上图示中的“以太网”):



接下来, 在弹出的对话框中点击“详细信息(E)…”按钮:



在打开的“网络连接详细信息”对话框中，找到“IPv4 地址”一项，其后方显示的就是您计算机目前所用的 IP 地址（例如上图中的“192.168.0.108”）。

## 在 Linux/Unix(Mac OS)系统下 3 分钟快速安装

### 1，首先，您需要先安装 Java 运行环境

kiftd 的运行需要依赖于 Java 运行环境。您可以前往 Java 官方网站来免费获得 Java 安装包：[https://www.java.com/zh\\_CN/](https://www.java.com/zh_CN/)，之后按照如下方法进行安装：

**对于 Mac 用户而言：**安装 Java 运行环境毫无难度可言，因为您要做的仅仅是点击“下一步”，“下一步”及“下一步”并等待其安装结束即可。


**对于 Linux 用户而言：**Java 的运行环境被打包为解压即用版（.tar.gz），您需要先使用“tar -zxvf”命令将其解压到某一位置，再为其手动设置 **环境变量** 以便令其生效（在 Linux 操作系统下为 Java 配置环境变量的详细方法可以参见 [前期准备工作](#) 一节）。

**特别提示：**如果您的操作系统中已经安装了旧版本的 Java（Java 7/JDK 1.7 及以下），则必需将其版本升级为 8 或以上，低于 8 版本的 Java 会导致 kiftd 无法启动。

### 2，接下来，安装 kiftd 并运行

kiftd 的安装十分简单——通俗来说就是“解压即用”。请将下载好的 kiftd 压缩包解压在一个具备 **读写与运行** 权限的文件夹内。例如放置在您的用户目录

(“~”) 下。



在本示例中，我们将其解压到“~/下载/kiftd-test/”路径下，该文件夹内包含了上图所示的文件内容（其中 jar 程序的名称可能因您下载的版本不同而不同），我们称这一文件夹为“kiftd 应用主目录”。

**对于 Mac OS 用户而言：**您只需双击其中的“kiftd-x.x.x-xxx.jar”程序即可打开 kiftd。当您第一次启动它时，**可能会看到安全性警告**——此时，您可以前往“系统设置”->“隐私与安全性”，之后点击下方的“仍要运行”按钮以继续启动 kiftd。

**对于 Linux 用户而言：**您需要使用“终端”命令来启动 kiftd——首先，打开终端窗口（提示：该方法同样也适用于 Mac OS 用户，因此 Mac 用户也可以尝试一下），使用 cd 命令进入到 **kiftd 应用主目录**，再使用如下命令 **以图形界面方式** 运行 kiftd：

```
java -jar kiftd-x.x.x-xxx.jar
```

**特别提示：**如果您使用的是【不具备图形界面】的 Linux 操作系统，那么您也可以通过“命令模式”启动并操作 kiftd，详情请见 [使用命令控制 kiftd（命令提示符&终端）](#) 一章。

示例如下：



```
kiftd-test — zsh — 80x24
last login: Tue May 5 17:50:22 on ttys000
kohgylw@kohgylw kiftd-test % java -jar kiftd-5.0.78-RELEASE.jar
```

再次提醒使用 Linux 操作系统的用户：在执行上述命令前，请务必确认您的 Java 环境变量已经被正确配置。

执行上述命令后，您将会看到如下图所示的 kiftd 主界面：




接下来，请点击主界面上的“开启（Start）>>”按钮来启动 kiftd 服务器。当“服务器状态（Status）”一项显示为“运行[Running]”时，便说明 kiftd 服务器启动成功并可以开始使用了。

*特别提示：如果您的屏幕分辨率与主界面的默认显示比例不匹配（过小或过大），您可以手动调整主界面的缩放比例以选择最适合您的显示大小，调整方法可参阅 [调整主界面显示缩放比例（屏幕适配）](#) 一章。*

### 3，访问您的 kiftd 主页并开始使用

**想要访问您的 kiftd 主页，首先需要查看您的计算机 IP 地址：**

3.1 对于 Mac OS 用户而言，请打开“系统设置”，找到“网络”：



之后，请选择您正在使用的连接，并点击其右下方的“详细信息...”按钮。此时，弹出窗口中位于“IP 地址”后面的那串数字就是本机的 IP 地址：



3.2 对于 Linux 用户而言（同样也适用于 Mac OS 用户），您可以使用“ifconfig”命令查看本机的全部网卡信息。之后，您便可以根据网卡编号找到您本机的 IP 地址：



```
kiftd-test % ifconfig
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
    options=1283<RXCSUM,TXCSUM,TXSTATUS,SW_TIMESTAMP>
    inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
    inet6 ::1 prefixlen 128
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
xhc0: flags=0<> mtu 0
xhc0v1: flags=0<> mtu 0
xhc1: flags=0<> mtu 0
en0: flags=8063<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=400<CHANNEL_IO>
    ether 78:4f:43:7d:26:70
    inet6 fe80::1c38:24c:402a:cac%en0 prefixlen 64 secured scopeid 0x0
    inet 192.168.0.103 netmask 0xfffff00 broadcast 192.168.0.255
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
    media: autoselect
    status: active
en3: flags=8063<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=400<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO>
    ether 82:88:32:87:60:01
```

知道自己的 IP 地址后，您便可以使用浏览器来访问您的 kiftd 主页了：

请打开浏览器（推荐使用 Chrome、Firefox、Safari 或新版 Edge 等现代浏览器。对于国产高速浏览器而言，请选择“极速模式”浏览），并在地址栏中输入如下地址：

<http://{您的 IP 地址}:{端口号}/>

其中“{}”部分需要自行替换，**端口号**可在服务器主界面查看。例如，本机 IP 地址为 192.168.0.103，且端口号为 8080，则需要输入如下地址：

<http://192.168.0.103:8080/>



当您输入上述网址并访问后，即可进入您的网盘主页并开始使用了（如上图所示）。

同理，您也可以让与您处于同一网段（例如连接了同一个 WIFI 或有线路由器）中的任意用户访问您的网盘——包括使用手机的用户。

至此，您已顺利完成了所有的安装步骤。接下来，请继续阅读下一章来体验 kiftd 的全部功能。

*提示：当您点击主界面窗口上方的“关闭”按钮时，kiftd 将隐藏至任务栏并在后台继续运行，您可以随时关闭该窗口以继续其他操作。当您需要再次显示 kiftd 主界面时，请右击位于系统任务栏的 kiftd 图标，并点击菜单中的“显示主窗口”。如果您需要彻底退出应用并停止所有访问，请点击位于主界面或任务栏图标右键菜单中的“退出”按钮。*

## 体验 kiftd 的全部功能

无论是 Windows 用户还是 Linux\Unix\Mac OS 用户，阅读至这一节就代表着您的已经顺利完成了 kiftd 的安装。十分简单，对吧？

接下来，是时候开始体验 kiftd 的全部功能了！

在您第一次启动 kiftd 时，系统会自动生成一个 **默认的全权限账户**，账户名为“admin”，登录密码为“000000”（当然，您以后也可以修改它或创建其他账户），请点页面右上方的“登录”按钮，并使用该账户进行登录。登陆成功后，您便会获得全部的操作权限并可以在主页中随意尝试 kiftd 的各种功能了——比如，试试为您的网盘上传第一个文件？

*特别提示：您可以点击页面上“操作”菜单栏中的“上传文件”按钮，或是直接将一个文件拖入页面。此外，您还可以在页面上发现更多功能按钮，您可以随意尝试它们。*

## 学习更多的操作

您可以通过在界面上自行摸索来学会 kiftd 的绝大多数功能——因为 kiftd 的主界面本来就是以“上手即用”为宗旨设计的。不过，kiftd 仍然具备很多独具特色的高级功能。如果您想完全掌握您的 kiftd，可以继续阅读 [功能说明](#) 一章——这将令 kiftd 在您手中变得更加强大。

*特别提示：您无需将本文档全部阅读完毕后再开始使用 kiftd，而是可以立即开始使用它。在这个过程中，您可以逐步体验 kiftd 的各项设置和功能，并在需要获得帮助时通过【本文档的目录】直接查阅您感兴趣的章节，这样能够令您更快地上手。*

# 功能说明

欢迎来到功能说明。虽然 kiftd 的设计宗旨是“上手即用”，但是它仍包含了一些独特的设计，本章将对 kiftd 的功能进行详细介绍以便您更灵活地用它们。


## 文件搜索

kiftd 的“文件搜索”功能提供了两种不同的搜索模式：

- 1, 快速搜索模式——当您需要在 **当前文件夹内** 搜索文件时，请直接在文件列表上方的搜索框中输入 **关键字** 并点击“搜索”按钮。
- 2, 全局搜索模式——当您需要在 **整个路径（包含当前文件夹和其中的所有子文件夹）下** 搜索文件时，则可以在搜索框中输入 **all:{关键字}** 并点击“搜索”按钮。

### 示例 1：


使用“快速搜索模式”在【当前文件夹内】查找名为“2018 年工作报告研发部.txt”的文件：



此时，只需 **清空搜索栏** 并再次点击搜索按钮即可关闭搜索结果。

### 示例 2：

使用“全局搜索模式”在【整个“ROOT”路径下】查找后缀为“txt”的文件：



此时，您可以选择执下列方式关闭搜索结果：

- 1, **清空搜索栏** 并再次点击“搜索”按钮（或直接搜索“all:”）；
- 2, 点击 **文件列表头部** 的“../”；
- 3, 在“上一级”菜单中点击文件夹名；
- 4, 直接点击页面右上方的“刷新”按钮；

*特别提示：当文件数目较多时，使用“全局搜索模式”时可能需要耗费较长的时间。此外，“全局搜索模式”返回的文件列表还可以继续使用“快速搜索模式”进行进一步的筛选。*

## 拖拽上传

除了使用上传窗口进行文件上传外，您也可以将文件直接拖拽到 kiftd 页面来上传它们。不过需要注意的是，该操作需要现代浏览器（例如 Chrome、Firefox、Safari、新版 Edge 以及国产高速浏览器的“极速模式”）的支持，并且只支持拖拽文件，不支持拖拽文件夹。

## 上传文件夹

上传文件夹功能可以帮助您上传整个文件夹。该功能必须同时具备“上传”和“新建文件夹”两个权限才可使用，且每次仅能选择一个文件夹进行上传。上传时 **仅识别非空文件夹**，空文件夹均会被自动忽略。

*特别提示：该功能需要现代浏览器（例如 Chrome、Firefox、Safari、新版 Edge 以及国产高速浏览器的“极速模式”）的支持，并且无法在 ios 操作系统中使用。*

## 文件列表的显示顺序

不仅仅是搜索，文件排序功能也能够帮助您快速查找所需文件。请点击文件列表头部的“文件名”、“创建日期”、“大小”或“创建者”标签，这样可将文件列表按照指定属性排序（可切换升序或降序）。对文件夹和文件的排序是分别进行的，它们不会混在一起。如果您想恢复默认的显示顺序，可以点击“操作”标签进行重置。

## 如何选中文件

在主页面的文件列表中上，您可以进行如下操作：

**单击** ——选中单个文件；

**Shift+单击** ——选中多个文件；

**Shift+双击**——连续选中；

**Shift+A** ——全选&取消全选；

**点击空白处** ——取消选中。

例如：您先选中了第 2 行的文件，之后按住 Shift 键双击第 5 行的文件，则 2 至 5 行的所有文件均会被选中（当您双击的文件行前后均有已经被选中的文件时，优先向后选中）。

被选中的文件会以蓝色突出显示，以便于您对它们进行批量操作，例如“删除”、“复制”、“打包下载”等。

## 打包下载（ZIP）

文件列表右上方的 [打包下载](#) 功能是为了方便用户快速下载数目较多、但文件体积较小的零散文件（能够提高下载效率）和文件夹而准备的，服务器会先将已经选中的文件或文件夹在服务器端打包为 **ZIP 格式**，之后再提供给用户进行下载。该功能 **不推荐用于** 下载体积较大的文件——其压缩所需的时间可能会比直接进行下载更多（同时，压缩也是很消耗 CPU 资源的操作）。因此，当您需要下载体积较大的文件（>500MB）时，推荐直接对其进行下载。

**特别提示 1：**打包下载功能不支持使用下载工具，请使用浏览器自带的下载功能进行下载。

**特别提示 2：**如果您不希望用户使用“打包下载”功能，也可以选择手动禁用它——禁用方法请参阅 [禁用“打包下载”功能](#) 一节。

## 获取文件的下载链接

您可以通过点击下载确认窗口中的“下载链接+”按钮来获取指定文件的下载链接，示例如下：



该链接可用于分享至其他用户以便其下载该文件（或是使用第三方下载工具/软件对其进行下载）。

每个下载链接中的“下载钥匙”（dkey）均为自动生成，有效期持续至服务器关闭前。

**特别提示：**在链接有效期内，使用该链接进行下载均会直接获得指定文件的下载权限。因此，对于一些敏感资料而言，您应慎重分享其下载链接。

**警告：**当需要下载的文件名称中含有中文时，某些第三方下载工具/软件可能无法正确识别该链接。如果无法顺利完成下载，请切换至浏览器自带的下载功能来进行下载。

## 设置文件夹访问级别

“文件夹访问级别”功能能够限制他人浏览您的敏感资料，当您在 kiftd 的文件列表中新建文件夹或编辑文件夹时，可以设定该文件夹的访问级别，如下图所示：



其中，文件夹访问级别分为以下三种：

- **公开的**——任何人均可进行浏览访问。
- **仅小组**——仅当访问者使用一个账户登入 kiftd、且该账户与文件夹的创建者为同一小组时才能够访问。账户与小组的相关设置，请参阅 [账户设置小组](#) 一章。如果该文件夹的创建者无小组设置，则该文件夹仅供创建者自己访问。
- **仅创建者**——仅当访问者使用该文件夹的创建者账户登录时才能够访问。

您的文件夹在设定访问权限后，其他访问者将无法访问未授权的文件夹，也无法进行任何操作。需要注意的是，如果该文件夹的上级文件夹被删除，则它也会被一并删除。




## 移动/复制文件

如果您需要将某些文件或文件夹移动/复制到另一位置，请先选中它们，接下来点击操作菜单中的 [剪切](#) 或 [复制](#) 按钮，再进入到目标文件夹内点击 [粘贴](#) 按钮。这样就能将这些文件或文件夹移动/复制到目标路径下了。

## 各种预览与播放功能

本章将向您详细介绍 kiftd 中各种强大的预览功能的使用方法及其注意事项。


## 音乐在线播放功能



可以进行下载的账户均可通过文件操作栏的 [播放](#) 按钮来使用本功能。目前支持的音乐格式为 MP3（推荐）、WAV 和 OGG。其中仅有 MP3 格式能够自动解析歌手和歌曲信息。当您把多个音频文件放在同一文件夹时，点击其中任意一个都会打开音乐播放组件并以列表形式开始播放。如果需要显示歌词，请在 [同级文件夹内](#) 上传该歌曲的 LRC 歌词，并确保 [LRC 文件名与音频文件名完全对应](#)（例如“倾尽天下.lrc”对应“倾尽天下.mp3”）。同一路径下，对应的歌词与音乐将在播放时进行配对显示。同理，如果需要显示歌曲封面，仅需再在同级文件夹内上传其封面图片（png/jpg/jpeg/bmp），并令 [该图片的名称与音频文件名或解析出来的歌手名完全对应](#) 即可。

（注：展示资源均来源于网络，版权归资源作者所有）

# 图片在线预览功能




可以进行下载的账户均可通过文件操作栏的 [查看](#) 按钮来使用本功能。目前支持的图片格式为：bmp/png/jpg/jpeg/gif，同级文件夹内的所有图片可以进行批量预览。同时，图片查看器还支持翻转、旋转、缩放、全屏……

当需要预览的图片数量较多时（同级目录下超过 15 个），kiftd 图片查看器会对所有图片进行分页显示。您可以使用翻页功能来切换它们。这样，您能够获得更好的浏览体验。

**特别提示：**对于超过 2MB 的图片文件，kiftd 会自动进行压缩处理，以达到更快的预览速度（尤其是在网络速度较差的环境下，提速效果更为显著）。当然，该压缩操作仅针对预览功能而不会影响 kiftd 中存储的图片原件。




# PDF 在线预览功能



所有具备 **下载** 权限的用户均可通过点击操作栏的 **预览** 按钮来预使用该功能，便于用户直接在线预览存储于 kift 中的 PDF 文档。

# Word (docx)、TXT 和 PPT 文档在线预览

(效果：打开中)



(效果：打开后)




所有具备 **下载** 权限的用户可通过点击文件操作栏的 **预览** 按钮来使用该功能，便于用户直接在线预览 Word、PPT 或 TXT 文档。需要提醒的是，该功能仅支持 docx 格式的 Word 文档（不支持 word 97-2004 文档所用的 doc 格式）。

**特别提示（关于预览格式）：**预览所示的格式可能与实际 Word 版式有所差异，请以实际版式为准。此外，PPT 预览功能暂无法解析动画效果，因此，一些较为复杂的 PPT 可能无法正确预览。

**特别提示（关于字体）：**在打开 Word 或 PPT 文档的过程中，kiftd 将使用您操作系统中已安装的字体显示其中的文本，如果您的操作系统中未安装该 Word 或 PPT 文档所需的全部字体，那么 kiftd 将自动使用内置的开源免费字体库“文泉驿黑体”进行显示，不过，该字体无法确保所有文本均能正确显示，例如 Word 内嵌表格中的文本。如果您需要为 kiftd 添加更多字体，请将字体文件（例如 ttc 文件或 ttf 文件）放置在位于 kiftd 主目录下的 fonts 文件夹内。例如：如果您希望在 Linux 服务器上运行 kiftd，可将位于 Windows 系统中 C:\Windows\Fonts 文件夹内所需的字体文件（例如 simsunb.ttf 文件为“宋体”的字体文件）拷贝至 kiftd 主目录内的 fonts 文件夹下，这样，您的 kiftd 便也能以 Windows 字体提供 Word 预览功能了。

**警告（关于字体版权）：**并非全部的 Windows 系统自带的字体都允许自由使用，某些字体（例如“微软雅黑”）可能不允许用于商业用途或将字体文件（ttf）拷贝至其他操作系统。

# 视频在线播放功能



具备“下载”权限的账户均可通过文件操作栏的 [播放](#) 按钮来使用“在线播放”功能，该功能目前支持的视频格式为：

**mp4、avi、flv、wmv、mkv、mov、webm。**

该功能能够为用户提供在线影院式的播放体验。

**特别提示 1：**在上述支持的视频格式中，除使用 **AVC (H.264)** 格式编码的 **MP4** 视频可直接播放外，其余格式均需经过内置的 **ffmpeg** 解码引擎解码后才能播放。解码过程需要耗费一定的时间（取决于视频大小），请耐心等待。视频解码过程仅需进行一次，即后续用户均可直接播放（无需再次等待解码），解码后的缓存文件会保存至服务器关闭。若在线解码时间过长，也可使用第三方转码软件预先将视频在本地转码为 **MP4**（使用 **AVC H.264** 编码）格式后再上传至网盘，以使用户能够直接在线播放。

**特别提示 2：**如果您不希望用户使用“在线解码”功能，也可以选择手动禁用它——禁用方法请参阅 [禁用“在线解码”功能](#) 一节。

**特别提示 3：**kiftd 中内置了适用于 **x32/x64 位 Windows、Linux 和 Mac OS** 操作系统的 **ffmpeg** 解码引擎。如果您使用的是其他操作系统，kiftd 可能因无法找到合适的 **ffmpeg** 可执行文件而导致视频解码功能不可用。此时，您可以将内置的 **ffmpeg** 可执行文件替换为一个适合您操作系统的版本，从而确保视频解码功能能够正常使用——替换方法请参阅 [替换 ffmpeg 视频解码引擎](#) 一节的相关内容。

## 将 kiftd 作为“网络驱动器”挂载至本地（WebDAV 支持）

当您或其他访问者需要较为频繁地访问 kiftd 时，可以借助 kiftd 的“WebDAV

支持”功能将其作为一个“网络驱动器”挂载至您的本地操作系统中，并像在普通文件夹中一样访问和编辑 kftd 中的文件，从而大大提高日常使用的便捷性。如需实现此效果，可以按照下文所述的方法在不同操作系统中进行挂载。

**警告：**由于 WebDAV 协议并不会对传输的数据内容进行加密，因此出于安全性考虑，该功能仅推荐在较为安全的局域网中使用。如果您希望在风险较高的公网环境中使用，强烈建议您同时开启“HTTPS 支持”功能以提高安全性。关于“HTTPS 支持”功能的详细内容可参阅 [开启 HTTPS 支持 一章](#)。


**特别提示 1：**如果您需要禁用此功能，可参阅“高级功能”中的 [禁用“WebDAV 支持”功能 一节](#)。

**特别提示 2：**由于该功能无法提供某些仅在 Web 端特有的功能（例如主页“公告栏”功能），因此如果您启用了这些功能，应告知用户前往 Web 端使用这些功能。


## 在 Windows 系统中进行挂载

同样是出于安全性考虑，Windows 系统在默认情况下不允许直接使用 HTTP 协议挂载“网络驱动器”（而是必须使用 HTTPS 协议）。因此，如果您未启用“HTTPS 支持”功能，则需修改系统设置从而允许操作系统使用 HTTP 协议挂载“网络驱动器”。设置方法如下：

1，请打开“注册表编辑器”，并在左侧的索引树中依次找到“计算机\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters”文件夹，之后找到其中的“BasicAuthLevel”条目：



2，接下来双击此条目，并将其数值数据改为“2”：




3, 最后请点击确定关闭对话框。上述设置完成后, 您需要重启计算机或在“服务”中重启“WebClient”服务, 从而使上述设置生效。

现在, 您已经可以使用 HTTP 协议进行挂载了。

**特别提示:** 如果您已经开启了“HTTPS 支持”功能并且为 kiftld 设置了有效的安全签名证书, 那么无需按照上述操作修改设置。

接下来, 请按照下列方法将 kiftld 作为一个“网络驱动器”挂载至本地操作系统中:


1, 请打开“此电脑”并在空白处右键, 之后点击右键菜单中的“添加一个网络位置(L)”选项 (如果您使用的是 Windows 11 系统, 则需要先点击菜单中的“显示更多选项”按钮来显示此选项):



2, 进入“添加网络位置向导”的欢迎界面后, 请点击“下一页”按钮:



3, 在第二页中点击“选择自定义网络位置”选项, 之后点击“下一页”:




4, 进入第三页后, 请在“Internet 地址或网络地址”输入框中输入:

**http://{您的 IP 地址}:{kiftd 端口号}/dav/**

例如“ <http://192.168.0.101:8080/dav/> ”。

(如果您已经开启了“HTTPS 支持”功能, 则应使用 https 协议链接进行挂载, 格式为“ <https://{您的 IP 地址}:{https 专用端口号}/dav/> ”)

示例如下:




输入上述地址后，请点击“下一页”。

如果连接成功，您将会看到授权登录窗口。根据 WebDAV 协议的要求，所有访问者必须进行授权。因此，如果您希望使用已有的 kifted 账户进行访问，则直接输入正确的账户名和密码即可；如果您希望进行匿名访问，则应输入一个不存在的账户名并将密码留空来进行匿名访问。

例如，以 admin 账户进行访问：



如果身份验证成功，您将进入第五页。此时，您可以在“请键入该网络位置的名称”输入框中为此“网络驱动器”设置一个便于记忆的名称。示例如下：




设置完成后，请点击“下一页”。

最后，请点击“完成”按钮来退出向导：



退出向导后，您将会在“此电脑”中看到已经挂载好的 kiftd“网络驱动器”：





接下来，您便可以像在本地图驱动器中一样访问和编辑 kiftd 中的文件了。

*特别提示 1：在默认情况下，Windows 系统仅允许访问体积小于 50MB 的远程文件。*

*如果您希望访问更大的文件，则需要注册表编辑器中将“计算机*


*\\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\WebClient\\Parameters”*  
*目录下的“FileSizeLimitInBytes”条目的值改为“ffffffff”，从而解除访问文件的体积限制。*

*特别提示 2：Windows 系统在打开远程文件时需要先下载至本地，期间不会有进度提示，因此，当您访问体积较大的远程文件时，“资源管理器”可能会出现长时间“卡顿”的现象。此时，您需耐心等待其下载完成后才能继续进行后续的操作。如果您希望获得更好的访问体验，也可以使用第三方 WebDAV 客户端进行挂载。*


## 在 Mac OS 系统中进行挂载

如需在 Mac OS 中将 kiftd 挂载为“网络驱动器”，请按照如下步骤进行操作：

1，请打开“访达”，之后点击上方菜单中的“前往”选项卡。如图所示：



2, 接下来, 请选择该选项卡中的“连接服务器...”选项:



3, 之后, 请在“连接服务器”窗口中输入:

**http://{您的 IP 地址}:{kiftd 端口号}/dav/**

例如“ <http://127.0.0.1:8080/dav/> ”(如果您已经开启了“https 支持”功能, 则应使用 https 协议链接地址进行挂载, 链接格式为: “ [https://{您的 IP 地址}:{kiftd https 端口号}/dav/](https://127.0.0.1:8080/dav/) ”)。

正确输入上述地址后, 请点击“连接”按钮继续下一步:



4, 此时, 您可能会看到安全提示信息。如果您阅读完毕后确认进行挂载,

请继续点击“连接”按钮：




5，如果连接成功，您将会看到授权登录窗口。根据 WebDAV 协议的要求，**所有访问者必须进行授权**。因此，**如果您希望使用已有的 kiftD 账户进行访问，则直接输入正确的账户名和密码即可；如果您希望进行匿名访问，则需要输入一个不存在的账户名并将密码留空来进行匿名访问**。

例如，以 admin 账户进行访问：



6，身份验证成功后，您将会在“访达”中看到已经挂载好的 kiftD“网络驱动器”：



接下来，您便可以像在本地驱动器中一样访问和编辑 kiftD 中的文件了。

**特别提示：**当您访问完毕后，请手动点击驱动器右侧的上三角按钮将其“弹出”，以便系统能够安全地移除该“网络驱动器”。

## 在其他操作系统中进行挂载

对于其他操作系统而言（例如 iOS 系统、Android 系统或是其他 Linux 系统的发行版），您可以根据操作系统自身的特性进行挂载。如果您的操作系统支持 WebDAV 协议，那么您可以直接使用如下链接进行挂载：

**http://{您的 IP 地址}:{kiftd 端口号}/dav/**

例如“<http://127.0.0.1:8080/dav/>”（如果您已经开启了“https 支持”功能，则应使用 https 协议链接地址进行挂载，链接格式为：“<https://{您的 IP 地址}:{kiftd https 端口号}/dav/>”）；如果您的操作系统不支持 WebDAV 协议，那么您也可以选择使用任意一款 **支持 WebDAV 协议的第三方客户端软件** 进行挂载，挂载链接同上。

*特别提示：特别地，对于 Ubuntu 系统而言，您可以在“文件”-“其他位置+”窗口下方的“连接到服务器(s)”输入框中输入“[dav: {您的 IP 地址}:{kiftd 端口号}/dav/](http://127.0.0.1:8080/dav/)”或“[davs: {您的 IP 地址}:{kiftd 端口号}/dav/](http://127.0.0.1:8080/dav/)”链接直接进行挂载。*

## 关于文件操作权限的注意事项

对于某些应用程序而言（例如 Microsoft Word），创建一个新的文件不仅需要执行“新建”操作，还可能需要执行“移动”、“重命名”、“删除”等一系列操作才能完成。因此，如果您希望在已经挂载为“网络驱动器”的 kiftd 中使用此类应用程序来操作文件，那么可能需要具备全部的操作权限。基于上述原因，如果您希望某个访问者 **能够像在本地操作系统中一样使用应用程序对 kiftd 中的文件进行“读、写和运行”**，那么十分建议您直接授予该访问者 **全部** 的操作权限（而不仅仅是某一单独的权限）；如果您希望某个访问者 **只能对 kiftd 内的文件进行“读”操作**，则可以仅授予该访问者 **下载** 权限。

如需了解有关账户和权限设置的更多内容，请参阅 [用户账户与权限设置](#) 一章。


## 调整主界面的显示缩放比例（屏幕适配）

默认情况下，kiftd 会根据您的屏幕分辨率大小自动选择合适的缩放比例进

行显示。除此以外，您也可以自行调整主界面的缩放比例来设置最适合自己的屏幕的显示大小（对于使用 2K/4K 等高分辨率屏幕的用户而言，可通过适当放大 kifted 主界面的显示比例来避免因界面内容过小导致的操作不便）。

设置主界面缩放比例的方法十分简单，请根据以下 3 步进行操作。

1. 找到程序主目录内的 conf 文件夹，并在其中新建一个文本文件（txt），将其命名为 **init.txt**，示例如下：



2. 打开 init.txt 文件并在其中输入下列内容（使用英文输入法）：


**scale={缩放比例}**

等号后方的 **{缩放比例}** 处可填写一个值为 1.0-10.0 之间的数字，该数字代表了主界面的缩放比例。该比例越大则主界面的显示比例越大，反之则越小（基准值 1.0 为 1440x900 分辨率下的最佳显示比例）。若该值的设置超过了指定范围，则会按照最接近的极限值生效。示例如下（将缩放比例调整为 1.5）：



3. 保存“init.txt”文件并启动 kiftd。如果上述设置正确，则会在程序启动后立即生效。示例如下：

(当设置 scale=1.0 时的界面比例)



(当设置 scale=1.5 时的界面比例)




## 管理 kiftd 中的文件

当您需要浏览存放在 kiftd 中的文件并进行文件的导入、导出时，可以使用 kiftd 的“文件”功能——全称为“文件管理”。要使用该功能，请点击位于应用主界面上的“文件”按钮，位置如图所示（当界面被最小化或隐藏时，您也可以在 kiftd

托盘图标的右键菜单中启动该功能)：



文件管理界面的操作方式类似于操作系统上常见的文件管理器，其示例效果如下：



在文件列表中，黑色名称代表文件，蓝色名称代表文件夹。如果您需要进入某一文件夹或快速预览某一文件，请直接 **双击** 它。



您可以通过 **点击** 或 **Shift+点击** 来选取文件和文件夹，之后使用操作栏中的各种按钮对其进行相应的操作。

除了使用操作栏中的“导入”按钮外，您也可以直接将需要导入的文件或文件夹拖入该窗口。

在默认情况下，被导入项目的“创建者”都将被设置为“SYS\_IN”。如果您希望使用指定的账户名或标记作为被导入项目的“创建者”，可在账户配置文件中对其进行设置。详细设置方法请参阅 [设置导入账户](#) 一节。

注意：当您正在使用另一个 kiftD 的文件管理功能时，不能再启动第二个相同的 kiftD 进行操作，以避免冲突。

**警告：在导入或导出过程中选择“终止”会强行终止当前的操作（不安全），未完成的文件将无法使用。对于未完成的文件，您需要重新执行操作并覆盖它们。**

*特别提示 1：当您双击某一文件对其进行快速预览时，kiftD 会先导出此文件的副本，再以系统默认方式打开它供您预览。由于打开的是该文件的副本，因此它会被设置为“只读”，且您的任何修改都不会应用于存储在 kiftD 中的文件本体。如果您需修改文件本体，请将修改完毕后的副本另存为一个新文件，再将其导入至 kiftD 中覆盖原文件。*

*特别提示 2：如果您使用命令模式启动 kiftD（例如在无图形界面的环境下进行操作），同样可以使用命令进行文件的浏览、导入和导出。具体内容请参见 [使用命令控制 kiftD（命令提示符&终端）](#) 中的 [使用命令进行本地文件管理](#) 章节。*

## 服务器设置

修改 kiftD 的一些设置可以帮助您更灵活地使用它。本章分别针对使用图形化界面操作和使用命令操作来介绍两种相应的服务器设置方法：[在设置窗口中修改配置](#) 和 [直接修改配置文件](#)。前者适合普通用户在日常使用中修改服务器设置；而后者则是为了方便用户在不具备图形界面的操作系统上修改服务器设置。当然，无论使用哪种方式修改服务器设置，其最终效果均完全相同。

### 在设置窗口中修改配置


对于日常使用的普通用户而言，最方便的做法是直接通过 kiftD 设置窗口来修改服务器设置。请在 [kiftD 服务器关闭时](#) 点击位于 kiftD 主界面上的



设置(Setting)[/]

按钮来打开【kiftd 服务器设置窗口】。其中，

各项设置的初始状态如下：



下列各节将为您详细介绍各项设置的作用和功能，并向您演示如何正确地修改它们。

## 自定义端口号

**“端口号”**代表了一个特定的 ID 用于在 URL 中标识要访问的程序。假定您的 IP 地址为 192.168.0.1，且 kiftd 端口号被设置为 8080（默认），那么访问者就需在地址栏中输入 <http://192.168.0.1:8080/> 来访问您的 kiftd 主页。

如果您的 8080 端口已经被其他程序占用，或者您希望将 kiftd 的端口号更换为一个您喜欢的其他数字，那么便可以在“端口”一栏中输入一个 1-65535 之间的整数（一般大于 1024）来修改 kiftd 的端口号。

如下图所示，将 kiftd 的端口号修改为 9000：

端口(port): 9000

这样，当您再次启动服务器时，用户便需要使用新端口号来访问您的 kiftd 了（例如：<http://192.168.0.1:9000/>）。

**特别提示：**Web 浏览器的默认访问端口为 80——如果您将 kiftd 的端口号也设置为 80，那么用户在访问时便无需再在 IP 地址后输入“:端口号”部分了，这样对于访问者而言会更加便捷（例如可以直接在浏览器中输入 <http://192.168.0.1/> 进行访问）。

**注意：**但是，对于使用【Linux】和【Mac OS】系统的用户而言，使用 1024 以下的端口号（包括 80 端口）可能需要获得【管理员权限】。这种情况下，您可以使用 `sudo` 命令来启动 `kiftd` 从而令程序获得该端口的使用权限，相关启动命令请见 [使用命令控制 kiftd（命令提示符&终端）](#) 一章。


## 开启“必须登入”功能

如果您需要将 `kiftd` 作为一个非公开的私人云存储平台使用（不允许陌生人直接查看您的文件列表），那么您便可以选择开启 `kiftd` 的“必须登入”功能。

要开启该功能，仅需要将“必须登入”设置改为“是”即可。如下图所示：

A screenshot of a configuration interface. It shows a label '必须登入(must login):' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing the selected option '是(YES)' and a blue arrow icon to its right.

开启该功能后，未登录的访问者将会先进入登录页面，如下图所示：



此时，访问者必须使用一个账户登陆后才能继续进行访问。

## 设置登录验证码类型（或关闭登录验证码）

`kiftd` 提供了登录验证码机制来应对复杂网络环境下账户密码可能被暴力破解的风险。目前，`kiftd` 提供了三种验证码模式：**标准**、**简化**、**关闭**，其中：

“**标准**”验证码最为复杂、识别难度最高，因此也最为安全，[适合在公共网络环境下使用](#)。它是 `kiftd` 的默认设置。

“**简化**”验证码更加容易识别，同时安全性也较低。如果您不希望验证码过于

复杂，且在使用环境较为安全的前提下，可以考虑采用该项设置。

“关闭”验证码将关闭验证码功能，这意味着账户密码可能面临被暴力破解的风险。仅推荐在完全安全的内部网络环境下使用。

您可以根据自身需要决定使用何种验证码类型。

如图所示，将验证码的类型设置为“简化”：




设置方法很简单，只需在“登录验证码（VC type）”下拉菜单中选取您需要的验证码类型并点击应用即可。

## 开启“用户修改密码”功能

如果您希望允许用户直接在主页上修改账户的登录密码(而无需再通过管理员进行修改)，那么可以启用 kiftd 的“用户修改密码”功能。


要启用该功能，只需将“用户修改密码”设置改为“启用”即可：



当该功能启用后，已登录的用户便能够在主页上看到“修改密码”按钮：



此时，用户可以通过点击该按钮打开“修改密码”窗口并自由地修改账户的登录密码：



为确保操作安全，用户在修改密码前必须提供正确的旧密码。旧密码的验证过程也会受到“验证码机制”的保护。

*特别提示：如果您不希望用户自由修改账户的密码（例如存在多个用户共用同一个账户的情况），那么您也可以让用户将修改密码的请求告知于您并由您在服务器中统一进行账户的管理。在服务器中进行账户设置的方法可以参阅 [用户账户与权限设置](#) 一章。*

## 管理文件系统存放路径

kiftd 中的所有文件数据均保存在自身的 **文件系统** 中。因此，文件系统的可用容量决定了您的 kiftd 能够存储多少文件。如果您希望对文件系统的存放路径进行管理，可以点击“文件系统路径”后面的“管理”按钮进行操作。如图所示：



### 1. 设置主文件系统存储区：

一般情况下，文件系统中仅需设置一个 **主文件系统** 路径即可（如上图所示），它是文件系统的核心存储区，初始路径为程序主目录下的“filesystem”文件

夹。

您也可以根据自身需求修改该路径，从而确保 kift d 有足够的存储容量使用，当您将文件系统存放路径设置为一个空文件夹后，kift d 将会自动在该文件夹内初始化一个新的、无任何数据的文件系统。

如果您的文件系统内已经存有文件数据，并且您希望 **在保留这些数据的前提下** 将文件系统存储路径更换至其他位置（例如一个容量更大的硬盘分区中），应该先移动原文件系统存储文件夹，再将主文件系统存放路径修改为该文件夹的新路径，从而实现文件系统存储路径的无损移动。

**示例——在 Windows 系统中，将主文件系统移动至 D 盘内并保留原有的文件数据：**

- a) 将原始的 filesystem 文件夹移动至 D:\ 路径下。
- b) 在“管理文件系统路径”窗口中选中类型为“主文件系统”的行，并点击“修改路径”按钮，选中 D:\filesystem 文件夹，再点击“选择”。
- c) 关闭管理文件系统路径界面，之后点击设置界面上的“应用”按钮。
- d) 开启 kift d 服务器。

*特别提示 1：您也可以将一个 kift d 的文件系统拷贝给另一个新的 kift d 使用。这样一来，新的 kift d 将直接“继承”原文件系统的所有文件数据——这对于升级 kift d 并保留原有的文件十分重要。*

*特别提示 2：您还可以对 kift d 的文件系统文件夹进行备份。详细内容请参阅 [文件系统数据的备份及恢复方法](#) 一节。*

**警告：为确保程序的正常运行，您需要为主文件系统预留一定的空闲容量作为系统缓存使用（一般情况下，推荐预留 5-10 GB 的空闲容量），系统缓存容量最低不得小于可能上传文件的体积。**

## **2.设置扩展存储区：**

如果您对文件存储容量或数量的需求较大，您还可以为 kift d 额外添加最多 255 个“扩展存储区”路径。这些“扩展存储区”能够分担“主文件系统存储区”的存储压力，从而方便您 **使用多个硬盘分区来进一步扩展 kift d 的可用容量 或是 令 kift d 能够利用多个文件夹存放数量更多的文件（避免单一文件夹内存储的文件块数量超限）**。

添加扩展存储区路径的方法很简单，只需点击“管理文件系统路径”界面上的“新建 扩展存储区[Add]”按钮，然后选择一个新的文件夹作为扩展存储区使用即可。

**示例——在 Windows 系统中，添加 3 个位于不同硬盘分区的路径**

“D:\kiftd\_extend1\”、“E:\kiftd\_extend2\”和“F:\kiftd\_extend3\”作为 kiftd 的扩展存储区使用：

- a) 分别创建三个新文件夹：“D:\kiftd\_extend1”、“E:\kiftd\_extend2”和“F:\kiftd\_extend3”（文件夹的名称可自由设置）。
- b) 点击“新建 扩展存储区[Add]”按钮，并依次将三个新文件夹设置为扩展存储区。
- c) 关闭“管理文件系统路径”窗口，之后点击设置窗口上的“应用”按钮。
- d) 开启 kiftd 服务器。

当您设置了扩展存储区后，新的文件数据将优先存放至可用容量足够且已存放文件块数量最少的扩展存储区文件夹内。当所有的扩展存储区均已无法再存入更多文件块时，主文件系统存储路径文件夹才会被使用。

*特别提示 1：当您设置了扩展存储区后，由于 kiftd 在文件上传后还需要将上传的文件数据从位于主文件系统的文件缓存区移动到扩展存储区中，因此，上传操作可能会出现一定的延迟。此为正常现象，您只需耐心等待上传操作完成即可。*

*特别提示 2：扩展存储区的移动方法与主文件系统的移动方法完全一致，移动时应注意存储区路径与编号的对应关系，不同编号的存储区中保存的文件数据不可互换。此外，如果您希望将另一个 kiftd 的文件全部继承，那么其扩展存储区也需要一同拷贝。*

*警告 1：当您删除一个扩展存储区时，系统会询问您是否先将其中的数据全部移出以便留档。由于在删除某个扩展存储区后，其中存储的数据都会丢失且无法恢复，因此十分推荐您执行此操作。此外，您也随时可以通过命令的方式手动移出一个扩展存储区内的全部数据。详情请见 [使用命令移出指定扩展存储区内的全部数据](#) 一节。*

*警告 2：若在使用过程中出现了“掉盘”的情况（即某一扩展存储区所在的硬盘分区从系统中移除），应在确保该硬盘分区重新可用后再关闭或启动服务器，否则可能导致数据丢失。*

## 日志记录功能

日志能够帮助您精确掌控 kiftd 的运行历史——日志内容包含了 **错误信息** 和 **用户操作记录**。根据不同需要，日志分为三个等级：**记录全部**（记录所有访问者的操作历史及错误信息）、**仅异常**（仅记录 kiftd 运行过程中出现的错误信息，但不记录访问者的操作历史）、**不记录**（不记录任何信息，也不创建日志文件）。您可以根据自身需要选择一个适合您的日志等级，设置方法如图所示：

日志等级(port):

记录全部(ALL)



直接在“日志等级（port）”下拉菜单中选取您需要的等级并点击应用即可。

### 日志文件保存目录：

日志文件会被生成在【kiftd 应用主目录】下的【logs】文件夹内。它们按照 生成日期 命名，并以 klog 为后缀。您可以使用 任意文本编辑器 打开并读取它们。

### 阅读日志文件：

在日志文件中，每一个事件记录均包括 **TIME**（何时）**TYPE**（何事）和 **CONTEXT**（具体内容）三部分。

以下图所示的日志内容为例：

```
TIME:
2019年09月28日 10:49:05
TYPE:
Event
CONTENT:
>IP [127.0.0.1]
>ACCOUNT [admin]
>OPERATE [Upload file]
>PATH [ROOT]
>NAME [kiftd说明文档.pdf]
```

其表达的具体内容为：

#### TIME:

2019 年 09 月 28 日 10:49:05——在 2019 年 09 月 28 日的 10: 49: 05 时；

#### TYPE:

Event——发生了一个 操作事件（Event）；

CONTENT:——具体内容为……；

>IP [127.0.0.1]——IP 地址为 127.0.0.1 的访问者；

>ACCOUNT [admin]——使用 admin 账户；

>OPERATE [Upload file]——执行了 上传文件（Upload file）的操作；

>PATH [ROOT]——上传的路径为 根目录（ROOT）；

>NAME [kiftd 说明文档.pdf]——上传的文件名为 “kiftd 说明文档.pdf”。



可以看出，kiftd 日志的记录内容均使用简单的英语单词进行描述，您可以很轻松地读懂它们。

**特别提示：**所有【预览】和【播放】操作都将被统一记录为“下载”[Download file]事件。

## 修改缓存大小

缓存值代表了每当有一个用户开始进行下载操作时，kiftd 服务器为其分配多少内存空间（该内存为提供下载服务所需）。

其默认为 1024KB（1MB），这意味着当有 50 个用户同时进行下载时，kiftd 会额外占用 50MB 的内存。而当有 100 个用户同时进行下载时，kiftd 会额外占用 100MB 的内存。

如果您的内存较小，可以适当调低该值。该值越低，则硬盘读取操作会越频繁。因此，当您设置该值时应综合考虑您的内存容量及您希望的最大用户承载量，并选取一个合理的值。

如图所示，将缓存大小降低为 512KB：

缓存大小(buffer):  KB

该值的取值范围为大于 0 的整数，以 KB 为单位。该值不能大于您的内存容量（否则将导致 kiftd 因可用内存不足而崩溃），且最大不能超过 2097151。

**特别提示：**当您的硬盘读写性能已经达到最高时，继续增加缓存的内存占用并不能提高用户的下载速度。对于大多数普通用户而言，只需保持该设置为默认的 1024KB 即可。

## 开启“永久资源链接”功能

如果您希望 kiftd 中的存储文件（例如图片、视频、音乐甚至是 HTML 页面等）能够作为资源文件在其他位置引用，那么可以选择启用 kiftd 的“永久资源链接”功能。启用该功能后，kiftd 将为每个文件生成一个 **可以直接访问的永久外部资源链接**。

要启用该功能，只需将“永久资源链接”设置为“启用”即可：

永久资源链接(file chain):

这样一来，访问者便可以查看和复制其所有具备“下载”权限的文件所对应



的永久资源链接了。


**警告：永久资源链接的使用不受“下载权限”的控制，也不受“必须登录”功能的约束——这意味着通过该链接可以直接访问其指向的文件资源。因此，请谨慎公开敏感文件的永久资源链接。**

## 直接修改配置文件

对于 无法使用图形界面启动 kiftd 的用户 以及 具备一定操作经验的用户 的而言，可以通过直接修改 kiftd 配置文件的方式来进行参数设置。

Kiftd 的配置文件是 kiftd 存储设置信息的基础。该文件位于 kiftd 主目录下的 **conf** 文件夹中，名为 **server.properties**。您可以使用任意文本编辑器打开并编辑它。

服务器配置文件的初始内容如下图所示：

A screenshot of a text editor window titled "server.properties". The window contains the following text:

```
#<This is the default kift server setting file. >
#Tue Oct 01 15:47:45 CST 2019
password.change=N
VC.level=STANDARD
port=8080
mustLogin=0
openFileChain=CLOSE
FS.path=DEFAULT
log=E
buff.size=1048576
```

该文件的编辑规则为：以行为单位定义一项配置，每项配置均以“配置名称=配置值”的形式进行设定（前两行除外，那是该文件的生成日期记录），其中，“=”前方的“配置名称”是预先设定好的字符串，不可随意修改；而“=”后方后的“配置值”则可根据需要进行修改。

接下来，本文将逐一介绍这些配置的含义及设置方法，您可以对照本文所列示例对其进行所需的修改。

请不要随意删除该文件中的任何配置项，修改时必须遵守“每项配置独占一行”的原则，不可将多项配置写于同一行。

*提示：当您修改了服务器配置文件后，必须【关闭】并【保存】该文件，然后重新启动 kiftD。这样才能让程序加载最新的配置。*

注：关于各项配置所代表的意义，请参照前一节 [在设置窗口中修改配置](#) 中的相关介绍。

## 自定义端口号

`port=9000`

您可以将该项中的值改为您希望使用的端口号，取值范围 1-65535。

## 开启“必须登入”功能

`mustLogin=O`

您可以将该项中的值设置为“O”或“N”（均为大写字母）。其中 O 代表 OFF（关闭），N 代表 ON（开启）。如果该项设置为 N，则访问者必须输入一个账户登入 kiftD 才可进入主页并查看文件列表。

## 设置登录验证码类型（或关闭登录验证码）

`VC.level=STANDARD`

您可以将该项中的值设置为“STANDARD”、“SIMP”或“CLOSE”（均为大写字母）。其中，“STANDARD”代表使用“标准”验证码，“SIMP”代表使用“简化”验证码，“CLOSE”代表关闭验证码。

## 开启“用户修改账户密码”功能

`password.change=N`

您可以将该项中的值改为“Y”或“N”（均为大写字母）。其中“N”代表 NO（禁用），“Y”则代表 YES（启用）。当该项设置为“Y”时，系统将启用“用户修改密码”功能。

# 管理文件系统存放路径

## 1.修改主文件系统存放路径

`FS.path=DEFAULT`

您可以将“DEFAULT”一值修改为您希望存放主文件系统的文件夹路径。值得注意的是，在 Windows 系统下必须使用“\”符号作为目录层级分割符，而在 Linux 和 Mac OS 系统下则必须使用“/”符号作为目录层级分隔符。

示例：

`FS.path=D:\filesystem\` (Windows)

`FS.path=/User/kohgylw/filesystem/` (Linux & Mac OS)

如果您希望将文件系统的存储路径还原为默认值（即程序主目录中的“filesystem”文件夹），则仅需将该值设置为“DEFAULT”。

## 2.设置扩展存储区路径

`FS.extend.{编号}={扩展存储区路径}`

如需添加扩展存储区，可以在文件空白行处添加如上设置（最多可添加 255 项）。其中 **{编号}** 处可设置为 1-255 之间的整数（每个扩展存储区使用的编号必须唯一）；而 **{扩展存储区路径}** 处则需要填写您希望的扩展存储区文件夹路径，其设置规则与设置主文件系统存放路径一致。

示例：

...

`FS.extend.1=E:\kiftd_ext1\` (Windows)

`FS.extend.5=/Volumes/NewHardDisk/` (Linux & Mac OS)

...

**警告 1：**“主文件系统存放路径”和“扩展存储区路径”的路径名称中不能包含任何非 ISO-8859-1 编码集的字符（例如中文路径名）。此外，在 Linux 或 Mac OS 系统中也不可包含“\.”和“\.”的路径名称，否则可能会导致 kiftd 程序无法正确识别它（默认路径“DEFAULT”不受此限制）。推荐您使用纯英文路径进行上述设置。

**警告 2：**如需删除某个扩展存储区，只需将其配置项删除即可。当您删除某个扩展存储区后，其中存储的数据都会丢失且无法恢复，因此十分推荐您在删除它之前先手动移出该扩展存储区内的全部数据。详情请见 [使用命令移出指定扩展存储区内的全部数据](#) 一节。

## 日志记录功能

`log=E`

请将该值设置为“E”、“R”或“N”三种大写字母之一，其分别代表了记录全部、仅异常和不记录。

## 修改缓存大小

`buff.size=1048576`

请将该值改为您希望的缓存大小。请注意，该配置以 B（byte）为单位，1 KB=1024 B，配置时请注意换算大小。该设置项的取值范围为：1-2147483647。

## 开启“永久资源链接”功能

`openFileChain=CLOSE`

当该值设置为“OPEN”时，系统将启用“永久资源链接”功能；当该值设置为“CLOSE”时，系统将禁用“永久资源链接”功能。

# 用户账户与权限设置


kiftd 的账户设置及权限管理操作均是通过 **修改账户配置文件** 的方式进行的——对于第一次接触这种操作方式的用户而言，它可能会显得有些陌生。不过，当您熟悉这种操作方式后，便会发现这种设计使用起来其实非常简单和方便！

## 找到账户配置文件

首先，请进入 **kiftd 的主目录** 中的 **`conf`** 的文件夹，并找到其中名为 **`account.properties`** 的文本文件——这个文件会在您 **第一次启动 kiftd** 时生成，如果您未找到该文件，不妨先启动 kiftd。找到该文件后，您就可以使用 **任意文本编辑器** 打开它——例如“记事本（Windows）”、“文本编辑（Mac OS）”或“nano

(Linux) ”。

该文件的默认内容如下图所示：



```
#<This is the default kiftD account setting file. >
#Fri Dec 28 11:37:14 CST 2018
admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000
authOverall=1
```

接下来将为您介绍如何通过该文件对 kiftD 的账户和权限进行管理。

## 创建一个新账户

如需创建一个新的账户，只要在该文件的空白处写入如下内容即可，每条设置均要独占一行：

{账户名}.pwd={该账户的密码}

{账户名}.auth={该账户的权限}


其中，**{账户名}** 应由若干个英文字符、数字或符号组成（不支持中文，不可包含“=”、“.”或是以“#”开头），用于定义新账户的账户名；**{该账户的密码}** 的设置规则同上（但是没有符号限制），用于定义该账户的登录密码；而 **{该账户的权限}** 则用于定义该帐户的操作权限，它由下列 **特定字符** 组成（均为小写字母，可连续，无顺序要求）：

- ◆ “c”：创建文件夹
- ◆ “u”：上传文件（若同时具备创建文件夹权限“c”，则可额外执行上传文件夹操作）
- ◆ “d”：删除文件或文件夹
- ◆ “r”：重命名文件或编辑文件夹
- ◆ “l”：下载文件

- ◆ “m”：复制-粘贴文件（若同时具备“删除文件或文件夹（d）”权限，则可额外执行剪切-粘贴文件操作；若同时具备“创建文件夹（c）”权限，则可操作文件夹）

### 示例 1：

创建一个名为“kohgylw”的账户，并将其登录密码设置为“123456”，再为该账户授予“上传文件（u）”和“创建文件夹（c）”的操作权限：



```
#<This is the default kift account setting file. >
#Mon Jan 21 15:58:31 CST 2019


admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000

kohgylw.pwd=123456
kohgylw.auth=uc

authOverall=1
```

### 示例 2：

继续创建一个名为“kohgylw2”的账户，并将其登录密码设置为“654321”，再为该账户授予“复制-粘贴文件（m）”和“删除文件或文件夹（d）”的操作权限：



```
#<This is the default kift account setting file. >
#Mon Jan 21 15:58:31 CST 2019

admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000

kohgylw.pwd=123456
kohgylw.auth=uc

kohgylw2.pwd=654321
kohgylw2.auth=md

authOverall=1
```

您还可以仿照上述方法，继续设置更多的账户（数量不限）。设置完成后，您只需【关闭】并【保存】该文件便能够令所有新账户设置立即生效了。

**特别提示：**上述设置项以及下文中提到所有其他设置项都需要遵循【每条设置独占一

行】的原则，不能将两条设置项写在同一行。

**警告：**新账户的账户名不可与其他已存在的账户名冲突，您在设置时必须保证每个账户名都是唯一的。


## 修改已有的账户设置

同理，修改账户的设置也非常简单，您只需要在该文件中直接对账户的 **相关设置项的值** 进行修改即可——该方法适用于修改所有账户设置项，包括前文中已经提到的基本账户设置项和接下来将要介绍的其他账户设置项。

### 示例：


以修改某一账户的登录密码为例——将 admin 账户的登录密码修改为“123456”：

第一步，找到账户 admin 的登录密码相关设置项（即“admin.pwd=000000”一项）：



```
#<This is the default kftd account setting file. >
#Tue Oct 01 15:47:45 CST 2019
admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000
authOverall=l
```

第二步，将该设置项的值（即等号后面的部分）修改为“123456”：



```
#<This is the default kifted account setting file. >
#Tue Oct 01 15:47:45 CST 2019
admin.auth=cudrm
admin.pwd=123456
authOverall=l
```

上述两步完成后，admin 账户的登录密码便被修改为“123456”了。同理，账户权限的设置也可以使用上述方法进行动态的修改。

## 为账户设置小组

除了上面提到的基本账户设置外，您还可以为一个账户额外添加小组设置项（该项选填，可缺省），设置规则如下：

**{账户名}.group={小组名}**

其中 **{小组名}** 可以使用任意英文字符或数字组成。当一个账户无该项设置时，该账户将不属于任何小组。

*特别提示：为账户设置小组有何意义？请参见 [设置文件夹访问级别](#) 一章。*

### 示例 1：

将账户“foo”和账户“bar”都设置为小组“A”的成员：

**foo.group=A**

**bar.group=A**

### 示例 2：

您还可以为一个账户设置多个小组，令其能够访问多个小组的文件夹——方法是将多个组名以“;”分割（注意，这是个英文的分号），例如：

**foo.group=A;B**

### 示例 3：

某些情况下，您可能希望一个账户能够访问所有小组文件夹。此时，您可以



将该账户的组名设置为组名通配符“\*”。例如：

```
admin.group=*
```

这样，账户“admin”将能够访问任意小组的文件夹（例外情况是创建者无小组设置），且其创建的小组文件夹也能够被任意具备小组的成员查看（包括小组名称同为“\*”的账户，但不包括无小组设置的账户）。

*特别提示：仅当单独使用“\*”作为小组设置时才会作为组名通配符解析。例如下列设置中 kifted 仅认为“\*”也是一个普通的组名：*

```
foo.group=A;*
```

```
bar.group=*;B
```

*警告：如果您为某个账户设置了这样的小组名：“;”、“”（等号后面什么也不写），则系统会认为该账户不属于任何小组（因为没有小组名），但是它们创建的文件夹可以被组设置为“\*”的账户访问。*

## 设置公共权限

您可能已经注意到了，程序自动生成的初始账户配置文件中存在着一个较为特殊的设置项：“authOverall”——“公共权限”设置项。该设置项用于直接授予对所有访问者（包括所有未登录的匿名访问者和使用任意账户登录的访问者）均开放的操作权限，其设置规则与前文中介绍的【账户的权限设置】规则完全相同。它的默认值被设置为“l”（即允许所有访问者进行下载操作），您也可以根据需要自行修改该项设置的值。

### 示例 1：

对所有访问者开放“下载文件（l）”和“复制-粘贴文件（m）”权限：

```
account.properties
#<This is the default kift account setting file. >
#Mon Jan 21 15:58:31 CST 2019

admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000

kohgylw.pwd=123456
kohgylw.auth=uc
kohgylw.group=A

kohgylw2.pwd=654321
kohgylw2.auth=md
kohgylw2.group=A

authOverall=lm
```

## 示例 2:

不开放任何公共权限（此时，您可以使用无任何权限指代意义的字母作为该项的值，例如“n”）：

```
account.properties
#<This is the default kift account setting file. >
#Mon Jan 21 15:58:31 CST 2019

admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000

kohgylw.pwd=123456
kohgylw.auth=uc
kohgylw.group=A

kohgylw2.pwd=654321
kohgylw2.auth=md
kohgylw2.group=A

authOverall=n
```

## 为账户在特定文件夹中授予额外权限

除了上述方法以外，您还可以通过“在特定文件夹中为账户授予额外权限”的方法，将某一账户的权限设置精确到文件夹级别，从而应对更加复杂的权限使用场景。

授予方法如下：


{账户名}.auth.{文件夹 ID}={账户在该文件夹内拥有的额外权限}

添加上述设置后，当 {账户名} 对应的账户在进入 {文件夹 ID} 指定的文件


夹（或其子文件夹）时，将获得 {账户在该文件夹内拥有的额外权限} 授予的额外操作权限。

其中，{文件夹 ID} 可以通过如下方式查看：

- 1, 进入某个文件夹，并点击位于文件列表 左上方 的文件夹名称链接：




- 2, 在弹出的“详细信息...”提示窗口中查看该文件夹所对应的文件夹 ID：




### 示例：

为账户“test”在“test 的个人文档”文件夹中授予额外的“删除文件或文件夹 (d)”操作权限：

首先，查看“test 的个人文档”文件夹的文件夹 ID：



之后，在账户配置文件中为账户“test”添加设置项“test.auth.c8924773-7384-4ad8-bff3-b4e414caef79=d”：



最后，关闭并保存账户配置文件。现在，账户“test”便在“test 的个人文档”文件夹中具备“删除文件或文件夹（d）”的额外操作权限了。

**特别提示：**上述方法中授予的额外权限也作用于目标文件夹中的所有子级文件夹，因此对于同一账户而言，父文件夹的额外权限将会逐级叠加至子文件夹。

**警告：**当一个文件夹被删除时，程序将自动清理与之对应的所有额外权限设置项（这是为了防止在账户配置文件中积累过多已经失效的配置）。因此，推荐您在每次设定账户配置后将原始的配置信息进行备份，以便您在后期进行查询和对照。

## 为账户授予“超级权限”

如果您希望某个账户能够对 kiftD 中的所有文件进行全权管理，您还可以为该账户授予“超级权限”特权——具备该权限的账户将 **无视其权限和分组设定**，直接获得 **所有权限** 并可自由访问 **任意文件夹**（包括其他账户创建的“**仅创建者**”文件夹）。


授予方法如下（其中字母“S”为大写字母）：

`{账户名}.privilege=S`

添加上述设置后，**{账户名}** 对应的账户将获得“超级权限”特权。

### 示例：

为账户“admin”授予“超级权限”特权：



```
account.properties ~
#<This is the default kiftD account setting file. >
#Fri Jul 29 09:18:46 CST 2022
admin.pwd=000000
admin.auth=cudrm
admin.privilege=S
authOverall=1
```

当您希望取消某个账户的“超级权限”特权时，只需将该账户的“超级权限”设置项从账户配置文件中删除即可。

**特别提示：**为保证操作的安全性，不建议您将具备“超级权限”的账户作为日常使用的账户来使用，而是将其作为一个专门用于文件管理的账户，仅在必要时使用其登入 kiftD 并进行操作。

## 设置账户的最大上传文件体积限制

当您不希望某一账户上传体积过大的文件时，可为其添加一项“最大上传文件体积限制”来限制其上传文件的最大体积，设置方法如下：


**{用户名}.maxSize={最大上传文件体积} {存储单位 (可选)}**

其中，**{最大上传文件体积}** 可设置为 负数 或 1 至 2147483647 之间的整数。当其设置为 1 至 2147483647 之间的整数 时， 允许上传小于或等于该体积的文件；当其设置为 负数 时， 允许上传任意体积的文件；当其设置有误（包括设置为 0）时，则 不允许任何体积的文件上传 并提示其联系管理员。

**{存储单位 (可选)}** 可用于指定最大上传文件体积使用的存储单位：“KB”、“MB”或“GB”（不区分大小写）。若不写该项，则默认以 Byte (B) 作为存储单位。

### 示例 1：

设置账户“kohgylw”的最大上传文件体积为 1024 B（即 1 KB）：



```
account.properties
#<This is the default kftd account setting file. >
#Mon Jan 21 15:58:31 CST 2019

admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000


kohgylw.auth=u
kohgylw.pwd=123456
kohgylw.maxSize=1024

authOverall=1
```

（上述设置也可以写为“kohgylw.maxSize=1 KB”，效果完全相同）。

### 示例 2：

设置账户“kohgylw2”的最大上传文件体积为 100 MB：



```
account.properties
#<This is the default kftd account setting file. >
#Mon Jan 21 15:58:31 CST 2019

admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000

kohgylw.auth=u
kohgylw.pwd=123456
kohgylw.maxSize=1024

kohgylw2.auth=u
kohgylw2.pwd=654321
kohgylw2.maxSize=100 MB

authOverall=1
```

**特别提示：**在示例 1 和示例 2 中，由于账户“admin”未设置上传文件体积限制，因此其仍可以上传任意体积的文件。

除了能够为某一账户单独设置最大上传文件体积外，您还可以设置一项适用于所有具备上传权限的访问者（包括未登录的匿名访问者）的 **默认最大上传文件体积“defaultMaxSize”**，其设置规则与账户的最大上传文件体积设置规则完全相同：

`defaultMaxSize={最大上传文件体积}{存储单位（可选）}`


其约束效果如下：

1，当 **不存在** 该项设置时，所有具备上传权限的匿名访问者和未设置最大上传文件体积的账户均可上传任意体积的文件；而设置了最大上传文件体积的账户则以自身设置为准。

2，当 **存在** 该项设置时，所有具备上传权限的匿名访问者和未设置最大上传文件体积的账户均以此设置为准；而设置了最大上传文件体积的账户仍以自身设置为准。

### 示例 3：

将默认最大上传文件体积设置为 1 MB（对所有匿名访问者和“kohgylw2”生效），同时单独指定账户“admin”可上传任意体积的文件、账户“kohgylw”可上传体积不超过 10 MB 的文件：



```
#<This is the default kiftD account setting file. >
#Mon Jan 21 15:58:31 CST 2019

admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000
admin.maxSize=-1

kohgylw.auth=d
kohgylw.pwd=123456
kohgylw.maxSize=10 MB

kohgylw2.auth=d
kohgylw2.pwd=654321
authOverall=lu
defaultMaxSize=1 MB
```

**特别提示：**在示例 3 中，由于存在默认最大上传文件体积设置，因此，如果您仍希望账户“admin”能够上传任意体积的文件，就必须为其显式指定“admin.maxSize=-1”。

## 设置账户的最大下载速度限制

如有需要，您还可以通过为账户设置“最大下载速度限制”来保护您的网络带宽，防止因某一访问者将网络带宽全部占满导致其他访问者无法正常访问的情况发生。设置方法如下：

**{用户名}.maxRate={最大下载速度} {速度单位（可选）}**

与上传文件体积限制的设置规则类似，上述设置中的 **{最大下载速度}** 可设置为 **负数** 或 **1 至 2147483647 之间的整数**。当其设置为 **1 至 2147483647 之间的整数** 时，该账户的最大下载速度将被限制在该数值之内；当其设置为 **负数** 时，则 **不限制该账户的最大下载速度**；当其设置有误（包括设置为 **0**）时，该账户将 **无法正常执行下载操作** 并应及时进行更正。

此外，上述设置中的 **{速度单位（可选）}** 可用于指定最大下载速度设置的判定单位：“**KB**”（代表“KB/s”）、“**MB**”（代表“MB/s”）或“**GB**”（代表“GB/s”），同样不区分大小写。若不写该项，则默认以“KB/s”作为速度判定单位。

### 请注意：

**由于“下载链接”和“永久资源链接”均属于匿名下载服务，因此其下载速度不受上述设置的限制。**

当该账户同时开启了多个下载任务时，上述设置将对其所有下载任务的 **总下载速度** 进行限制。

如果存在多个设备（浏览器）同时登录一个账户的情况，那么 **每个设备的最大下载速度限制都将会单独计算**。

### 示例 1：

设置账户“kohgylw”的最大允许下载速为 512 KB/s：



```
account.properties
#<Kiftd account setting file is update.>
#Mon Aug 26 14:58:46 CST 2019
admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000

kohgylw.pwd=000000
kohgylw.maxRate=512

authOverall=l
```

## 示例 2:

设置账户“kohgylw2”的最大允许下载速度为 2 MB/s:

```
account.properties
#<Kiftd account setting file is update.>
#Mon Aug 26 14:58:46 CST 2019
admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000

kohgylw.pwd=000000
kohgylw.maxRate=512

kohgylw2.pwd=111111
kohgylw2.maxRate=2 MB

authOverall=l
```


*特别提示：在示例 1 和示例 2 中，由于账户“admin”不存在“maxRate”设置，因此其最大下载速度不会受到任何限制。*

如果您需要对“下载链接”、“永久资源链接”、匿名访问者 以及 所有无单独下载速度限制的账户 的最大下载速度进行统一限制，则可通过设置 默认下载速度限制 “defaultMaxRate” 来实现：

defaultMaxRate={最大下载速度} {速度单位（可选）}

## 示例 3:

将默认下载速度限制设置为 128 KB/s，同时单独指定账户“admin”不限制下载速度，账户“kohgylw”的最大允许下载速度为 1 MB/s:



```
#<Kiftd account setting file is update.>
#Mon Aug 26 14:58:46 CST 2019
admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000
admin.maxRate=-1
kohgylw.pwd=000000
kohgylw.maxRate=1 MB
kohgylw2.pwd=111111
defaultMaxRate=128
authOverall=1
```

**特别提示：**在示例 3 中，由于存在默认下载速度设置，因此，如果您仍希望账户“admin”的最大下载速度不受限制，就必须为其显式指定“admin.maxRate=-1”。

## 删除一个账户

当您需要【永久】删除某个用户时，只需将该账户的所有相关配置项从账户配置文件中全部删除即可。

**特别提示：**如果您只是希望临时“禁用”某一账户（而不是永久删除它），那么可以在该账户的相关设置项的【行首】处添加一个“#”从而令该账户暂时无效化，示例如下：

```
#foo.pwd=000000
```

这样，当您需要再次恢复该账户的时候，只需将其相关设置项【行首】处的“#”去除就可以了。

**警告：**当您删除某一账户的设置之后，该账户创建的所有非“公开的”文件夹将仅允许拥有“超级权限”的账户访问。详情请见 [为账户授予“超级权限”](#) 一节。

## 设置导入账户


在默认情况下，当您使用 kiftd 的“文件”功能执行“导入”操作时，所有被导入的项目都会以“SYS\_IN”作为其“创建者”。如果您希望使用指定的账户作为所有导入项目的“创建者”，可通过增加“导入账户”设置项来实现这一目的。设置方法如下：

```
import.account={账户名或标记}
```

其中，{账户名或标记} 可以设置为任何一个已存在的 账户名 或是 任意您希望的名称 。

### 示例：

将账户“admin”作为导入项目的“创建者”：



```
account.properties
#<This is the default kiftd account setting file. >
#Fri Jul 29 09:18:46 CST 2022
admin.pwd=000000
admin.auth=cudrm
authOverall=1
import.account=admin
```

设置完成后，当您使用“文件”功能将文件或文件夹导入到 kiftd 中时，其“创建者”都将被设置为“admin”。

*特别提示：该设置的值不能为空，既“=”后方必须存在至少一个字符，否则该设置将不会生效。*

## 如何使新的账户设置生效？

就像“创建新账户”一节最后提到的那样——当您修改了账户配置文件（account.properties）后，您只需【保存】并【关闭】它即可 令所有配置立即生效 。即使是在服务器已经启动后，kiftd 也会实时监听账户配置文件的所有改动，并自动加载最新的设置（这可能需要稍等片刻）。

## 使用命令控制 kiftd（命令提示符&终端）

当您需要在无图形界面的操作系统上（例如服务器使用的 Linux 操作系统）部署 kiftd 时，可以使用 命令模式 启动并操作 kiftd，其效果与界面操作完全相同。

本节将介绍如何在 **纯命令环境下** 操作 kiftd。

## 前期准备工作

对于使用安装版 Java 的 Windows 和 Mac OS 用户而言，您无需进行任何准备工作；而对于 **使用解压即用版 Java (.tar.gz) 的 Linux 用户** 而言，您需要先将解压后的 Java 主目录中的 bin 文件夹添加到您的环境变量 PATH 中。

在 Linux 系统中，一个较为常见的做法是通过配置 `/etc/profile` 文件来添加环境变量：

1. 在“终端”中使用文本编辑器（例如 nano）打开 `/etc/profile` 文件：

```
sudo nano /etc/profile
```

2. 在该文件下方的空白处加入以下内容：

```
export PATH={您 JAVA 的解压路径} /bin:$PATH
```

3. 保存修改并关闭该文件。

4. 执行以下命令使得该环境变量配置文件立即生效：

```
source /etc/profile
```

完成上述步骤后，您便能够在任意路径下使用 `java` 命令了。当然，您可以通过以下方式测试它是否已经可用：

```
java -version
```

如果在该命令执行后能正确显示 Java 的版本信息，则说明配置成功。否则请重新检查 PATH 配置。

## 使用命令启动 kiftd

如果您是 Windows 用户，请使用管理员身份进入“命令提示符”（CMD），如果您是 Linux/Mac OS 用户，请开启终端。下列操作均使用键盘操作，因此请先将鼠标放在一边。

1. 使用 `cd` 命令进入 kiftd 应用主目录。例如：

```
cd /home/kohgylw/kiftd-master
```

2. 以命令模式启动 kiftd：

```
java -jar kiftd-x.x.x-xxx.jar -console
```

现在，您应该可以看到 kiftd 的提示信息了。接下来，请您根据相应的提示

信息尝试各种操作，您会根据这些提示很快学会 kift d 的所有控制命令。

*特别提示：在 kift d 运行的过程中请勿关闭终端窗口或命令提示符窗口，否则将导致 kift d 退出。同理，如果您使用 SSH 进行远程操作，则断开 SSH 连接也会导致终端关闭并令 kift d 退出。要免该问题，请参阅 [以后台形式运行 kift d \(Linux/Mac OS 终端\)](#) 一章。*

## 直接启动 kift d 服务器

除了进入 kift d 命令控制模式进行操作外，您也可以使用“简化启动命令”来直接启动 kift d 服务器：

```
java -jar kift d-x.x.x-xxx.jar -start
```

该操作将不再进入 kift d 控制台模式并 **直接开启 kift d 服务器** ——如果您需要将 kift d 设置为开机启动项，该操作将十分便捷。

## 以后台形式运行 kift d (Linux/Mac OS 终端)

如果您希望 kift d 在终端中以后台形式运行（避免关闭终端或断开 SSH 连接造成的程序退出），可以使用如下方式进行操作：

## Linux/Unix 原生后台执行方式

请使用如下命令启动 kift d：

```
nohup java -jar kift d-x.x.x-xxx.jar -start & echo $!
```

该操作将令 kift d 以后台模式运行，直接启动服务器且不受终端关闭的影响，持续提供访问服务。Kift d 的所有输出信息将保存在同级目录下的 nohup.out 文件中，同时该命令还会在下方打印其进程的 PID 号。

当您需要结束 kift d 运行时，可以使用如下命令将其关闭：

```
kill {PID}
```

## Screen 工具

Screen 工具能够虚拟出一个终端并执行相应的操作。使用前，您需要先安装该工具，例如在 Ubuntu 系统中，您可以使用如下命令进行安装：

```
apt-get install screen
```

该工具安装完成后，您便可以使用它来运行 kifted：

### 1，创建一个虚拟终端：

```
screen -S {自定义的虚拟终端名称}
```

例如：

```
screen -S kifted
```

### 2，在虚拟终端中以命令模式启动 kifted：

```
java -jar kifted-x.x.x-xxx.jar -console
```

之后您便可以断开 SSH 连接或者使用 Ctrl+A D（按住 *Ctrl* 键不放，依次按下 *A* 键和 *D* 键）键暂时退出虚拟终端以进行其他操作。

### 3，当您继续操作 kifted 时：

请使用 SSH 重新链接至远程服务器，之后使用虚拟终端名重新回到 screen 虚拟终端：

```
screen -r {自定义的虚拟终端名称}
```

例如：

```
screen -r kifted
```

这样您便能返回之前的虚拟终端并继续操作 kifted。

## 使用命令进行本地文件管理

## 进入命令模式并进行文件管理

命令模式下，您可以随时使用文件管理功能来浏览存储在本地文件系统上的文件，并执行文件的导入和导出操作。

首先，请使用命令模式启动 kifted，之后执行“-files”命令进入文件管理模式，操作如下：

```
kiftd-test — java -jar kiftd-1.2.0-SNAPSHOT.jar -console — 80x24

[2024年 01月 02日 16:51:21]kiftd: console$

-files
[2024年 01月 02日 16:51:23]已进入文件管理功能。

[2024年 01月 02日 16:51:23]初始化文件节点 ...

[2024年 01月 02日 16:51:23]文件节点初始化完毕。

命令帮助：
kiftd files:您可以输入以下指令进行文件管理：
ls 显示当前文件夹内容（可使用参数 “-l” 显示所有项目的详细信息）
cd {“文件夹名称” 或 “--文件夹序号”} 进入指定文件夹（示例：“cd foo” 或 “cd --1”，
如需返回上一级请输入“cd ../”）
import {要导入的本地文件（必须使用完整路径）} 将本地文件或文件夹导入至此
export {“目标名称” 或 “--目标序号”（省略该项则导出当前文件夹的全部内容）} {要导出
至本地的路径（必须使用完整路径）} 将指定文件或文件夹导出本地
rm {“目标名称” 或 “--目标序号”} 删除指定文件或文件夹
exit 退出文件管理并返回 kiftd控制台
help 显示帮助文本

kiftd: ROOT$
```

之后，您可以根据程序给出的提示文本尝试进行各种操作——这些操作与 Linux 的文件操作命令相似且提示详尽，相信您能够通过简单的尝试很快学会如何使用它。

## 直接使用导入&导出命令

除了进入 kiftd 的命令模式进行文件导入和导出工作外，您也可以直接通过简化的命令来执行文件的导入或导出（尤其是在不启动 kiftd 时）：

**导入命令：** `java -jar kiftd-x.x.x-xxx.jar -import {参数 1}{参数 2}`

参数 1：请填写需要存放导入文件（或文件夹）的 kiftd 文件夹路径，例如“/ROOT”，该路径必须已存在。该参数被省略时，会将导入的文件存放至 kiftd 的根目录（/ROOT）中。

参数 2：请填写需要导入的本地文件（或文件夹）路径，例如“/home/your/files.zip”或“/home/your/documents/”，该参数不可省略，且必须使用完整的路径。

示例：将位于本地的“/Users/kohgylw/Downloads/test.txt”文件导入至 kiftd 中的“/ROOT/txt/”文件夹内：



```
kiftd-test --zsh -- 80x24
kohgylw@192 kiftd-test % java -jar kiftd-1.2.0-SNAPSHOT.jar -import /ROOT/txt/ /Users/kohgylw/Downloads/test.txt
[2024年 06月 16日 20:26:16]初始化文件节点...

[2024年 06月 16日 20:26:16]正在载入配置文件...

[2024年 06月 16日 20:26:16]配置文件载入完毕。正在检查配置...

[2024年 06月 16日 20:26:16]正在检查服务器配置...

[2024年 06月 16日 20:26:16]检查完毕。

[2024年 06月 16日 20:26:16]准备就绪。

[2024年 06月 16日 20:26:16]文件节点初始化完毕。

kohgylw@192 kiftd-test %
```



**警告：**当您已经运行了一个 kiftd 后，再使用同一个 kiftd 执行导入操作，则无论导入路径填写是否正确均会提示导入失败，这是因为文件系统已经被占用。该规则也同样适用于导出功能。

**导出命令：** `java -jar kiftd-x.x.x-xxx.jar -export {参数 1}{参数 2}`

参数 1：请填写要导出的文件（或文件夹）路径，例如“/ROOT”。该参数被省略时，将会导出整个“/ROOT”文件夹（即导出全部文件）。

参数 2：请填写要将导出的文件存放至位于本地的哪个路径下，例如“/home/your/folder/”，该参数不可省略，且必须使用完整路径。

示例：将位于 kiftd 中的“/ROOT/txt/”文件夹导出至位于本地的“/Users/kohgylw/Downloads/”文件夹内：



```
kiftd-test — zsh — 80x24
kohgylw@192 kiftd-test % java -jar kiftd-1.2.0-SNAPSHOT.jar -export /ROOT/txt/ /Users/kohgylw/Downloads/
[2024年 06月 16日 20:22:45]初始化文件节点...

[2024年 06月 16日 20:22:45]正在载入配置文件...

[2024年 06月 16日 20:22:45]配置文件载入完毕。正在检查配置...


[2024年 06月 16日 20:22:45]正在检查服务器配置...

[2024年 06月 16日 20:22:45]检查完毕。

[2024年 06月 16日 20:22:45]准备就绪。

[2024年 06月 16日 20:22:45]文件节点初始化完毕。

kohgylw@192 kiftd-test %
```



上述两个命令在执行过程中和执行成功后均不会有任何提示，**如果导入目标或导出目标下存在同名文件，则会自动进行覆盖（而不会提示选择）**。如果执行失败，会在下方提示失败信息，您可以根据该信息进行相应的检查。

**特别提示：**您可以定时关闭 kiftd 服务器并执行文件导出命令至特定文件夹内，从而实现文件备份的效果。

## 使用命令移出指定扩展存储区内的全部数据

在您删除某个扩展存储区之前，可以先将该扩展存储区内的全部数据移出

至本地文件夹内以便留档。


操作命令如下：

```
java -jar kiftd-x.x.x-xxx.jar -transfer {参数 1} {参数 2}
```

参数 1：请填写目标扩展存储区的编号，应为 1-255 之间的整数。该参数不可省略。

参数 2：请填写要将移出的数据存放至位于本地的哪个路径下，例如“/home/your/folder/”，该参数不可省略，**且必须使用完整路径**。

示例：将编号为 1 的扩展存储区中的全部数据移出至位于本地的“/Users/kohgylw/Downloads/TransTest”文件夹内：



```
kiftd-test - zsh - 80x24
Last login: Mon Jun  3 10:30:16 on ttys000
kohgylw@192 kiftd-test % ls
conf                               fonts                               libs
filesystem                         mybatisResource                    kiftd-1.2.0-SNAPSHOT.jar          logs
webContext
kohgylw@192 kiftd-test % java -jar kiftd-1.2.0-SNAPSHOT.jar -transfer 1 /Users/kohgylw/Downloads/TransTest
[2024年 06月 16日  11:21:47]初始化文件节点 ...
[2024年 06月 16日  11:21:47]正在载入配置文件 ...
[2024年 06月 16日  11:21:47]配置文件载入完毕。正在检查配置 ...
[2024年 06月 16日  11:21:47]正在检查服务器配置 ...
[2024年 06月 16日  11:21:47]检查完毕。
[2024年 06月 16日  11:21:47]准备就绪。
[2024年 06月 16日  11:21:47]文件节点初始化完毕。
kohgylw@192 kiftd-test %
```

与“导入/导出”命令类似，该命令在执行过程中和执行成功后均不会有任何提示，**如果移出目标下存在同名文件，则会自动进行覆盖（而不会提示选择）**。如果执行失败，会在下方提示失败信息，您可以根据该信息进行相应的检查。

移出完成后，该扩展存储区将被清空，其中的全部数据都会保留至您指定的文件夹内。

**警告：**为了保证操作的安全性，**建议您在停止服务器并退出 kiftd 程序后再执行上述操作。**

# 数据备份与恢复

## 文件系统数据的备份及恢复方法

当您需要对 kift d 中存储的文件数据进行备份时, 请将该 kift d 所使用的 **主文件系统存储路径文件夹** (默认为 kift d 主目录中的 **filesystem 文件夹**) 和其全部 **扩展存储区文件夹** 拷贝, 并将拷贝的副本存放至一个 **安全的存储路径或是移动存储介质中**, 从而完成对文件系统的完全备份。

当您需要进行数据恢复时, 只需关闭当前的 kift d 服务器并退出应用, 再使用 **备份副本** 替换当前 kift d 所使用的 **对应“主文件系统存储路径”文件夹和“扩展存储区”文件夹** 并重启 kift d, 从而完成对文件数据的完全恢复。

*特别提示: 关于“主文件系统存储路径”和“扩展存储区”的详细介绍请参阅 [管理文件系统存放路径](#) 一节。*

*警告: 在覆盖过程中, 请务必确保扩展存储区的编号能够正确对应 (即要使用原 1 号扩展存储区的副本覆盖当前 1 号扩展存储区文件夹、原 2 号扩展存储区的副本覆盖当前 2 号扩展存储区文件夹, 以此类推)。如果您忘记了副本扩展存储区的原编号, 可以进入该文件夹, 并查看其中的文件以何数字开头。例如其中的某个文件命名为“1\_x.....x.block”, 则该文件夹为原 1 号扩展存储区的副本。*

除了原 kift d 以外, **运行在任何计算机、任何操作系统上的任何 kift d 程序也都可以直接读取和使用上述备份**。因此, 如果原 kift d 程序本身也遭到了损坏且已经无法正常使用, 那么您还可以将备份的“主文件系统存储路径”文件夹和所有“扩展存储区”文件夹一一对应地设置给一个新的 kift d, 从而实现对原 kift d 的数据恢复。

*特别提示: 除了手动备份“主文件系统存储路径”文件夹和“扩展存储区”文件夹外, 您还可以借助第三方备份工具软件实现对这些文件夹的定时自动备份。*

## 备份服务器和账户配置数据的备份及恢复方法

当您需要备份服务器和账户配置数据时, 请将 kift d 主目录中的 **conf 文件夹** 进行拷贝并妥善存放其副本, 从而完成对服务器和账户配置数据的完全备份。

当您需要恢复服务器和账户配置数据时, 请使用备份的副本替换当前 kift d

所使用的 conf 文件夹并重启 kifted，从而完成对服务器和账户配置数据的完全恢复。

## 开启 HTTPS 支持

https 协议是目前运用最为广泛、技术最为成熟的数据传输安全解决方案，能够确保在公共网络环境下用户和服务器之间的数据传输安全，防止数据被窃取或篡改。kifted 也对 https 协议提供了支持，使用户能够基于 https 协议进行访问。要开启这一功能，只需完成几步简单的设置。

### 获取安全签名证书

在开启 https 支持功能之前，您需要先准备好一份 **安全签名证书** 文件。kifted 支持 **JKS** (.jks 文件) 和 **PKCS12** (.p12 文件) 两种格式的安全签名证书文件。您可以通过以下两种途径获得该文件：

1. 从 CA 机构申请一份“受信任证书”，并下载到上述类型的文件（适用于安全要求高的专业用户）；
2. 使用 SSL 加密工具生成一个“自签名证书”，并导出上述类型的文件（适用于日常使用的个人用户）。

*特别提示：自行生成的“自签名证书”由于缺乏第三方认证，因此存在被篡改的风险。当用户访问时，浏览器可能会进行阻止并显示警告——当然，用户仍可以选择继续访问。而 CA 机构授予的“受信任证书”虽然更加安全，但通常需要支付一定的使用费，且需要具备一个经过备案的域名。综上，您可以根据自身的实际需求合理决定使用哪种类型的证书。*

【附】对于个人用户而言，如何使用 Java 自带的密钥工具生成一份自签名证书？

- 在您的计算机中正确安装 Java。
- 打开命令提示符 (cmd) 或终端，并在 **Java 安装路径** 中的 **bin** 文件夹内执行下列语句：


```
keytool -genkey -alias {证书名称} -keyalg RSA -keysize 1024 -keystore {导出证书文件的路径和名称，后缀名应为 jks} -validity {证书有效期，以天为单位}
```

其中，**Java 安装路径** 为 Java 的实际安装目录。以 Windows 系统为例，

其默认的安装路径为“C:\Program Files (x86) 或 Program Files\Java\jre?.?.?\_???\”，该路径内会包含一个 bin 文件夹。

- 操作示例（以 Windows 系统为例，已安装 Java 8）：

- 在默认安装路径中输入下图所示的命令，该命令用于生成一个名为“kiftd\_test”的自签名证书，有效期为 1 年，导出文件为“kiftd\_test.jks”，存放于用户目录下：




```
C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0.201\bin>keytool.exe -genkey -alias kiftd_test -keyalg RSA -keysize 1024 -keystore C:\Users\kohgylw\kiftd_test.jks -validity 365
输入密钥库口令:
再次输入新口令:
您的名字与姓氏是什么?
[Unknown]: koh
您的组织单位名称是什么?
[Unknown]: kiftd
您的组织名称是什么?
[Unknown]: kohgylw
您所在的城市或区域名称是什么?
[Unknown]: c
您所在的省/市/自治区名称是什么?
[Unknown]: p
该单位的双字母国家/地区代码是什么?
[Unknown]: CN
CN=koh, OU=kiftd, O=kohgylw, L=c, ST=p, C=CN是否正确?
[否]: Y

输入 <kiftd_test> 的密钥口令
(如果和密钥库口令相同, 按回车):
再次输入新口令:

Warning:
JKS 密钥库使用专用格式。建议使用 "keytool -importkeystore -srckeystore C:\Users\kohgylw\kiftd_test.jks -destkeystore C:\Users\kohgylw\kiftd_test.jks -deststoretype pkcs12" 迁移到行业标准格式 PKCS12。


C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0.201\bin>
```

- 前往用户目录，找到相应的 JKS 文件：



## 证书导入及服务器配置

接下来，您需要将您的证书文件拷贝至 kiftd 的主目录内，并将其重命名为“https.jks”(JKS 格式)或“https.p12”（PKCS12 格式）：



同时，您还需要添加一些额外的配置来开启 https 支持功能。请使用任意文本编辑器（例如“记事本”）打开位于 conf 文件夹内的“server.properties”文件，并在该文件的空白行处增加下列内容（每条独占一行）：

`https.enable=true`

`https.keypass={证书密码}`

`https.port={https 专用端口号}`

其中，**https 专用端口号** 要填写一个 **未被占用的新端口号**，示例如下：



上述配置完毕后，保存并关闭该文件，之后打开 kiftd，并启动服务器引擎。

**特别提示：**若上述配置存在问题，kiftd 将无法启动服务器引擎。此时，您应该退出 kiftd 并核对：**证书文件是否存在？证书文件的命名是否正确？证书密码是否设置正确？https 专用端口号是否已被占用？**核对完毕后，请再次尝试启动 kiftd 并进行测试。



## 使用 HTTPS 协议进行访问

出于安全性考虑, kiftd 服务器引擎在开启 https 支持功能后将 **不再提供 http 协议的访问服务**，而是 **仅提供 https 协议的访问服务**。用户访问时，既可以在浏览器的地址栏内输入原地址：

`http://{您的 IP 地址}:{端口号}/`

也可以输入 https 专用地址：

`https://{您的 IP 地址}:{https 专用端口号}/`

两种地址 **均会提供完全相同的访问服务**，因此用户可任选其一。

*特别提示：如果您希望切换回 http 协议提供访问服务，需要将 `server.properties` 文件中的 `https` 相关配置项全部删除（或将配置文件中的“`https.enable`”一项设置为“`false`”）。此外，您还必须重启浏览器（而不仅仅是刷新页面）后重新发起访问，否则将无法通过 kiftd 的账户认证机制。*


## 高级功能

### 自定义 kiftd 的页面标题&为页面设置背景图片

为了让您的 kiftd 页面看起来更加个性化，您可以自由修改 kiftd 的页面标题文字（例如修改为您的公司名称、团队名称等），还可以将任意图片设置为 kiftd 的页面背景（例如您喜欢的插画、风景等）——这些操作均十分简单，仅需几分钟时间即可完成。

### 修改主页面标题&设置背景图片

在默认情况下, kiftd 主页上的页面标题为“KIFT”，主标题为“青阳网络文件传输系统”，副标题为“*KIFT*”，无背景图片。如图所示：



要修改上述标题或是为页面设置背景图片，只需按照如下方法进行操作：  
首先，请进入位于 kiftd 主目录中的 **webContext** 文件夹，然后使用 **任意文本编辑器** 打开“home.html”文件。

**警告：**在打开它之前，您应该先保留一份该文件的原始版本以备还原之用，保留的原始文件应妥善存放至其他位置。

**提示（1）：**对于使用 Windows 10 的用户而言，您可以直接使用“记事本”打开它，更早版本的 Windows 则需要使用一款支持 UTF-8 编码格式的文本编辑器打开它。

**提示（2）：**对于 Mac OS 用户而言，如果您希望使用 Mac OS 自带的“文本编辑”软件打开它，需要先点击“文本编辑”菜单栏中的“偏好设置”，并在设置窗口中勾选“将 HTML 文件显示为 HTML 代码而不显示为格式化的文本”一项，之后重新打开该文件。这样便可以查看并编辑其源代码。如图所示：



打开“home.html”文件后，您将看到如下内容：

（使用 Windows 中的“记事本”打开该文件时可能无法正确显示换行效果，



但并不影响接下来的操作，您只需根据提示找到对应位置即可）。

```
home.html
<!doctype html>
<!-- 青阳网络文件传输系统 kift v?.?.?-RELEASE -->
<!-- 欢迎访问主界面 -->
<!-- by 青阳龙野 (kohgylw@163.com) -->
<html>
<head>
<base href="/">
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<meta name="renderer" content="webkit">
<meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
<title>KIFT</title>
<!-- Bootstrap基本框架 -->
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<!-- 全局样式 -->
<link rel="stylesheet" href="css/overall.min.css">
<!-- 图片查看器插件 -->
<link rel="stylesheet" href="css/viewer.min.css">
<!-- 音乐播放器插件 -->
<link rel="stylesheet" href="css/APlayer.min.css">
<!-- 页面图标 -->
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="css/icon.png" />
<!-- 对旧浏览器的支持部分... -->
<!--[if lt IE 9]>
      <script src="js/html5shiv.min.js"></script>
      <script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
```

## 1. 修改页面标题：

请找到红色方框中注明的位置：

```
home.html
<!doctype html>
<!-- 青阳网络文件传输系统 kift v?.?.?-RELEASE -->
<!-- 欢迎访问主界面 -->
<!-- by 青阳龙野 (kohgylw@163.com) -->
<html>
<head>
<base href="/">
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<meta name="renderer" content="webkit">
<meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
<title>KIFT</title>
<!-- Bootstrap基本框架 -->
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<!-- 全局样式 -->
<link rel="stylesheet" href="css/overall.min.css">
<!-- 图片查看器插件 -->
<link rel="stylesheet" href="css/viewer.min.css">
<!-- 音乐播放器插件 -->
<link rel="stylesheet" href="css/APlayer.min.css">
<!-- 页面图标 -->
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="css/icon.png" />
<!-- 对旧浏览器的支持部分... -->
<!--[if lt IE 9]>
      <script src="js/html5shiv.min.js"></script>
      <script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
```

将其中位于“<title>”和“</title>”之间的内容替换为您希望的页面标题，示例如下：

```
<!doctype html>
<!-- 青阳网络文件传输系统 kift v?.?.?-RELEASE -->
<!-- 欢迎访问主界面 -->
<!-- by 青阳龙野 (kohgylw@163.com) -->
<html>
<head>
<base href="/">
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<meta name="renderer" content="webkit">
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
<title>Welcome MyFiles</title>
<!-- Bootstrap基本框架 -->
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<!-- 全局样式 -->
<link rel="stylesheet" href="css/overall.min.css">
<!-- 图片查看器插件 -->
<link rel="stylesheet" href="css/viewer.min.css">
<!-- 音乐播放器插件 -->
<link rel="stylesheet" href="css/APlayer.min.css">
<!-- 页面图标 -->
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="css/icon.png" />
<!-- 对旧浏览器的支持部分... -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="js/html5shiv.min.js"></script>
<script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
```

修改为新的页面标题

## 2. 修改主标题和副标题:

请找到红色方框中注明的位置:

```
<body>
<!-- 显示主体 -->
<div class="container">
<!-- 页面标题栏 -->
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="titlebox">
<span class="titletext"> <!-- 主标题,如需修改请替换后
方标签内的文字 --> <em>
青阳网络文件传输系统 <small> <!-- 副标
题,如需修改请替换后方标签内的文字 --> <span
class="graytext">KIFT</
span>
</small>
</em>
</span> <span id="tb" class="rightbtn"></span>
<button class="btn btn-link rightbtn"
onclick="refreshFolderView()"
刷新 <span class="glyphicon glyphicon-
repeat" aria-hidden="true"></span>
</button>
</div>
<hr />
</div>
</div>
</div>
<!-- 信息栏、操作栏与文件列表 -->
<div class="row">
<div class="col-md-12">
```

主标题


副标题

将其中的“青阳网络文件传输系统”（应保留文字前后原有的空格部分）和“KIFT”两个内容分别替换为您希望的主标题和副标题，示例如下：



### 3. 设置页面背景图片（可选）：

请将您准备好的主页背景图片（推荐使用 jpg/jpeg 格式）拷贝至 webContext 文件夹内，并确保该图片的名称中仅包含英文、数字、下划线和“.”。示例如下：



接下来，再次打开“home.html”文件并找到红色方框中注明的位置：

```
home.html
<!-- 全局样式 -->
<link rel="stylesheet" href="css/overall.min.css">
<!-- 图片查看器插件 -->
<link rel="stylesheet" href="css/viewer.min.css">
<!-- 音乐播放器插件 -->
<link rel="stylesheet" href="css/APlayer.min.css">
<!-- 页面图标 -->
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="css/icon.png" />
<!-- 对旧浏览器的支持部分... -->
<!--[if lt IE 9]>
    <script src="js/html5shiv.min.js"></script>
    <script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
    <!-- 显示主体 -->
    <div class="container">
        <!-- 页面标题栏 -->
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="titlebox">
                    <span class="titletext"> <!-- 主标题，如需修改请替换后
方标签内的文字 --> <em>
龙野网络文件传输系统 <small> <!-- 副标
题，如需修改请替换后方标签内的文字 --> <span
class="graytext">MyFiles</
span>
```

之后，将该位置上原有的“<body>”部分替换为如下内容：


**<body style="background: url(背景图片名称) no-repeat top left;background-size:cover;background-attachment: fixed;background-size: 100%;">**

上述内容中的“背景图片名称”部分需要根据背景图片的实际名称进行替换。示例如下：

```
home.html -- 已编辑
<!-- 全局样式 -->
<link rel="stylesheet" href="css/overall.min.css">
<!-- 图片查看器插件 -->
<link rel="stylesheet" href="css/viewer.min.css">
<!-- 音乐播放器插件 -->
<link rel="stylesheet" href="css/APlayer.min.css">
<!-- 页面图标 -->
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="css/icon.png" />
<!-- 对旧浏览器的支持部分... -->
<!--[if lt IE 9]>
    <script src="js/html5shiv.min.js"></script>
    <script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body style="background: url(bg_home.jpeg) no-repeat top left;background-size:cover;background-attachment: fixed;background-size: 100%;">
    <!-- 显示主体 -->
    <div class="container">
        <!-- 页面标题栏 -->
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="titlebox">
                    <span class="titletext"> <!-- 主标题，如需修改请替换后
方标签内的文字 --> <em>
龙野网络文件传输系统 <small> <!-- 副标
题，如需修改请替换后方标签内的文字 --> <span
class="graytext">MyFiles</
span>
```

#### 4. 使上述修改生效：

最后，您只需保存“home.html”文件即可令上述修改生效（这些修改将永久有效）。如果您是在服务器运行时进行上述修改操作，则刷新页面后便能看到最新的页面效果，如图所示：



**特别提示：**为了确保主页排版的美观性，并适应大多数用户的屏幕分辨率，您设置的主标题和副标题的总长度不应超过 17 个字。同时，背景图片的体积将决定 kiftd 主页面的加载速度，因此不推荐您使用体积过大的背景图片。

## 修改登录页面标题&设置背景图片

此外，如果您开启了“必须登录”功能，那么同样也可以自由修改登录页面的标题或是为其设置背景图片。操作方法如下：

请进入 **webContext** 文件夹 中的 **prv** 文件夹，并使用任意文本编辑器打开其中的“**login.html**”文件。

### 1. 修改页面标题：

请找到红色方框中注明的位置：



```
login.html
<!doctype html>
<html>
<head>
<base href="/">
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<meta name="renderer" content="webkit">
<meta
  content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-
scalable=0"
  name="viewport" />
<title>KIFT</title>
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/overall.min.css">
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="css/icon.png" />
<!--[if lt IE 9]>
  <script src="js/html5shiv.min.js"></script>
  <script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>

<body>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="titlebox">
          <span class="titletext"><em> 青阳网络文件传输系统
<small><span
class="gravtext">KIFT</
```

修改方法与上文相同：

```
login.html
<!doctype html>
<html>
<head>
<base href="/">
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<meta name="renderer" content="webkit">
<meta
  content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-
scalable=0"
  name="viewport" />
<title>请登录</title>
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/overall.min.css">
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="css/icon.png" />
<!--[if lt IE 9]>
  <script src="js/html5shiv.min.js"></script>
  <script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>

<body>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="titlebox">
          <span class="titletext"><em> 青阳网络文件传输系统
<small><span
class="gravtext">KTET</
```

## 2. 修改主标题和副标题：

请找到红色方框中注明的位置：

```
login.html
<script src="js/respond.min.js"></script>
<script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="titlebox">
          <span class="titletext"><em> 青阳网络文件传输系统
          <span class="graytext"><em>KIFT</em>
        </div>
        <hr />
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
        <p class="centerText" style="font-size: 30px; color:
        #4D4D4D">
          <strong>欢迎使用青阳网络文件传输系统</strong>
        </p>
        <p class="centerText" style="font-size: 18px; color:
        #9C9C9C">
          <span class="glyphicon glyphicon-user"></span> 您
```

修改方法仍与上文相同（应保留文字前后原有的空格部分）：

```
login.html
<script src="js/respond.min.js"></script>
<script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="titlebox">
          <span class="titletext"><em> 龙野网络文件传输系统
          <span class="graytext"><em>MyFiles</em>
        </div>
        <hr />
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
        <p class="centerText" style="font-size: 30px; color:
        #4D4D4D">
          <strong>欢迎使用青阳网络文件传输系统</strong>
        </p>
        <p class="centerText" style="font-size: 18px; color:
        #9C9C9C">
          <span class="glyphicon glyphicon-user"></span> 您
```

### 3 . 修改欢迎登录标语：

请找到红色方框中注明的位置：

```

span></small></em></span>
class="graytext">MyFiles</
</div>
<hr />
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-4 col-md-offset-4">
<p class="centerText" style="font-size: 30px; color:
#4D4D4D">
<strong><em>KIFT</em></strong>
<strong>欢迎使用青阳网络文件传输系统</strong>
</p>
<p class="centerText" style="font-size: 18px; color:
#9C9C9C">
<span class="glyphicon glyphicon-user"></span> 您
欢迎登录标语
</p>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">请登录</h3>
</div>
<div class="panel-body">
<form class="form-horizontal">
<div class="form-group"
id="accountidbox">
id="accountidtitle"
<label for="accountid"

```

将其原始文字替换为您希望的新欢迎登录标语：

```


span></small></em></span>
class="graytext">MyFiles</
</div>
<hr />
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-4 col-md-offset-4">
<p class="centerText" style="font-size: 30px; color:
#4D4D4D">
<strong><em>MyFiles</em></strong>
<strong>欢迎使用龙野网络文件传输系统</strong>
</p>
<p class="centerText" style="font-size: 18px; color:
#9C9C9C">
<span class="glyphicon glyphicon-user"></span> 您
新的欢迎登录标语
</p>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">请登录</h3>
</div>
<div class="panel-body">
<form class="form-horizontal">
<div class="form-group"
id="accountidbox">
id="accountidtitle"
<label for="accountid"

```

#### 4 . 设置页面背景图片（可选）：

将准备好的登录页面背景图片拷贝至 **webContext** 文件夹 内：





接下来，找到红色方框中注明的位置：



操作方法仍是使用上文给出的内容替换原有的“<body>”部分：

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<base href="/">
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<meta name="renderer" content="webkit">
<meta
  content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-
  scalable=0"
  name="viewport" />
<title>KIFT</title>
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/overall.min.css">
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="css/icon.png" />
<!--[if lt IE 9]>
  <script src="js/html5shiv.min.js"></script>
  <script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>


<body style="background: url(bg_login.jpeg) no-repeat top left;background-
size:cover;background-attachment: fixed;background-size: 100%;">
  <div class="container">

    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="titlebox">
          <span class="titletext"><em> 龙野网络文件传输系统
```

修改为如下内容

## 5 . 使上述修改生效:

最后，您只需保存“login.html”文件即可令上述修改永久生效:



## 开启主页“公告栏”功能


当您需要将一些重要的信息或提示显示给所有访问者时，可以借助主页的“公告栏”功能来轻松实现这一目的。

## 基本用法


开启“公告栏”功能的方法非常简单，只需按照如下步骤进行操作即可（操作

时无需关闭 kiftd 服务器):

- 首先, 在 kiftd 程序主目录下新建一个文本文档, 并将其命名为“notice.md”(注意, 后缀名必须为“.md”):



- 之后, 请打开该文档, 并在其中直接编写公告信息的内容:



- 最后, 保存并关闭该文档令公告信息生效。当访问者进入您的 kiftd 主页面 (或是刷新它) 时, 页面便会自动弹出“公告栏”窗口并显示您设置的公告信息:



## 使用 Markdown 语法对公告信息进行复杂排版

在“notice.md”文档中，您还可以使用“**Markdown 语法**”对公告信息进行复杂样式的排版从而编写出更加美观的公告内容。示例如下：

```
# 一级标题（独占一行）
## 二级标题（独占一行）
### 三级标题（独占一行）

这里是正文，只需直接编写文本内容即可。

_斜体内容_
**加粗内容**
[kiftd官方网站](https://kohgylw.gitee.io/)

> 引用内容

---

+ 条目一
+ 条目二
+ 条目三
```

其显示效果为：



---一些常用的 Markdown 排版语法---

# 一级标题（需独占一行）

## 二级标题（需独占一行）

### 三级标题（需独占一行）

斜体内容

**\*\*加粗内容\*\***

> 引用内容

列表：

+ 条目一

+ 条目二

+ 条目三

超链接（其前后需使用空格分割或独占一行）：

**[链接名称](链接地址)**

分割线（连续三个及以上的“-”号独占一行）：


---

此外，您还可以在公告信息中插入图片，方法是：先将图片拷贝至位于 kiftd 程序主目录下的 **webContext 文件夹** 中（并确保图片名称中仅含有英文、数字和下划线以及“.”），再在“notice.md”文档中通过添加：

**![图片说明](图片地址)**

来插入该图片。操作示例如下：


1，先将要插入的图片拷贝至“webContext”文件夹内：



2，在公告信息中插入图片：



3，插入效果（图片大小将自动适应公告栏的宽度）：



## 动态更新公告信息及关闭该功能

当您需要更新公告信息时，只需修改“notice.md”文档即可（可以在服务器运行时操作），kiftd 将会自动加载最新的公告信息并显示给访问者。

当您将 kiftd 程序主目录下的“notice.md”文档删除或是将其命名为其他名称后，kiftd 将自动关闭主页的“公告栏”功能。

## 设定 IP 访问限制

### 禁止特定 IP 进行访问

如果您需要 **禁止使用特定 IP 的访问者** 访问您的 kiftd，可以在账户配置文件（打开方法请参阅 [找到账户配置文件](#) 一节）的空行处添加如下设置项：

```
IP.banned={IP 地址 1};{IP 地址 2};……
```

该设置中所有被列出的 IP 都将被 kiftd 禁止访问（包括使用永久资源链接或下载链接）。

### 仅允许特定 IP 进行访问

如果您希望 **仅允许使用特定 IP 的访问者** 访问您的 kiftd，也可以添加如下配置项：


```
IP.allow={IP 地址 1};{IP 地址 2};……
```

kiftd 将仅允许该设置中列出的 IP 进行访问，除此以外的 IP 都会被禁止访问（包括使用永久资源链接或下载链接）。

## 设置示例

### 示例 1：


禁止 IP 为“192.168.0.102”和“192.168.0.103”的访问者访问您的 kiftd：



```
#<Kiftd account setting file is update.>
#Mon Aug 26 14:58:46 CST 2019
admin.auth=cudrm
admin.group=*
admin.pwd=000000
authOverall=l
IP.banned=192.168.0.102;192.168.0.103
```

## 示例 2:

仅允许 IP 为“127.0.0.1”（本机）和“192.168.0.101”的访问者访问您的 kiftd:



```
#<This is the default kiftd account setting file. >
#Sun Oct 06 10:59:51 CST 2019
admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000
authOverall=l
IP.allow=127.0.0.1;192.168.0.101
```

*特别提示：上述两项设置不可共存。如果账户配置文件中同时存在两项设置，那么仅有“IP.allow”一项设置会生效。*

## 关闭 IP 地址的 XFF 解析功能

为了确保 kiftd 服务器在反向代理的环境下能够正确获取访问者的实际 IP 地址，程序会默认开启 IP 地址的 XFF 解析功能——这可能会让试图伪造 IP 地址的访问者有机可乘。因此，**如果您未使用反向代理技术，可以关闭 kiftd 服务器的 IP 地址的 XFF 解析功能以确保“IP 访问限制”识别的准确性。**



关闭 XFF 解析功能的方法如下：

- 1, 使用文本编辑器（例如“记事本”）打开位于程序主目录内的 conf 文件夹下的 server.properties 文件。

- 2, 在该文件的空白行处添加如下设置：

**IP.xff=disable**

- 3, 请保存并关闭该文件，然后重新启动 kift 令该设置生效。

*特别提示：如果您使用了反向代理技术，则必须开启 XFF 解析功能，否则将会导致 kift 无法获取到访问者的实际 IP 地址。此时，您需要在反向代理服务器中增加相关的安全设置来确保反向代理服务器能够自动清除访问者伪造的 XFF 信息，并将真实的 XFF 信息发送至 kift 中。*

## 开启“删除留档”功能

如果您需要将 kift 中所有被删除的文件留档至指定文件夹中以便于后续处理，可以借助 kift 的“删除留档”功能来实现这一目的。

要启用该功能，请使用文本编辑器（例如 Windows 中的“记事本”）打开位于程序主目录内的 **conf 文件夹** 中的“**server.properties**”文件，并在该文件的 **空白行处** 添加如下设置：

**recyclebin={留档文件夹路径}**

其中， **{留档文件夹路径}** 需要指向一个已经存在的、且具备读写权限的空文件夹。此外，为了确保 kift 能够正确识别该路径，推荐使用一个仅包含英文字母、数字和下划线的路径名称（不应含有中文）。示例如下：

recyclebin=D:\kift\_recyclebin\ (Windows)

recyclebin=/Users/kohgylw/kift\_recyclebin/ (Linux\Mac OS)

添加上述设置后，请保存并关闭“server.properties”文件，然后重新启动 kift 令该设置生效。如此一来，所有在 kift 中被访问者删除的文件（以及直接使用 kift 服务器的“文件”功能所删除的文件）均会 **按照删除日期** 留档至设置指定的文件夹内，以便您对这些被删除的文件做进一步的处理。

*特别提示 1：kift 不会自动清理留档文件夹。因此在开启该功能后，为了避免因留档文件积累过多而导致的存储空间不足，推荐您定期清理留档文件夹以便缩减存储空间。*

*特别提示 2：当您开启该功能后，如果您或其他访问者通过“WebDAV”支持功能在已经挂载为“网络驱动器”的 kift 中创建新文件，可能会导致一个空文件被删除并留档——这是*

由于操作系统本身的文件创建流程所决定的。该现象属于正常现象，通常情况下，您可以忽略此类空文件。

## 开启“自由注册新账户”功能

如果您希望访问者能够在您的 kiftD 中自由注册新账户，那么可以启用 kiftD 的“自由注册新账户”功能。

要启用该功能，请打开账户配置文件（详情请见 [找到账户配置文件](#) 一节），并在该文件的空白行处添加如下设置：

- 为新注册的账户指定权限

`authSignup={新账户的默认权限}`

其中，`{新账户的默认权限}` 部分用于指定新账户具备的权限，其设置规则与设置账户权限的规则完全相同（相关规则可参阅 [创建一个新账户](#) 一节）。

- 为新注册的账户指定小组


`groupSignup={新账户的默认小组名}`

其中，`{新账户的默认小组名}` 部分用于指定新账户归属的小组，其设置规则与为账户设置小组的规则完全相同（相关规则可参阅 [为账户设置小组](#) 一节）。

您可以根据实际需求选择将上述两项设置全部添加至账户配置文件中或是只添加其中的一项——无论如何，当账户配置文件中 **存在上述任意一项设置** 时，kiftD 服务器都将会开启“自由注册新账户”功能。


设置完成后，只需关闭并保存账户配置文件即可令设置立即生效。此时，kiftD 的登录页面以及主页上都将会额外显示“立即注册”按钮，**所有访问者** 均可以通过点击该按钮进入“账户注册页面”，并通过填写必要的账户信息来完成新账户的注册。

\* 注册页面如下图所示：



### 示例：

开启“自由注册新账户”功能，并为所有新注册的账户自动授予“上传文件”（u）的操作权限：



**特别提示：**如果您不希望为新账户授予任何权限的话，可以将该设置写为“authSignup=n”——即使用一个没有权限指代意义的字母（推荐使用“n”）作为该项设置的值。此外，如果您不希望为新账户设置小组的话，便无需添加“groupSignup”设置项。

## 禁用“打包下载”功能

如果您希望禁用 kift 服务器的“打包下载”功能，请使用文本编辑器（例如 Windows 中的“记事本”）打开位于 **程序主目录内** 的 **conf** 文件夹 中的

“server.properties”文件，并在该文件的 **空白行处** 添加如下设置：

**download.zip=disable**

添加上述设置后，请保存并关闭“server.properties”文件，然后重新启动 kiftd 令该设置生效。如此一来，kiftd 服务器将不再为访问者提供“打包下载”功能。

如需重新启用“打包下载”功能，只需先将“server.properties”文件中的上述设置删除（或是将设置中的“disable”改为“enable”），之后保存并关闭“server.properties”文件，最后再重新启动 kiftd 应用即可。

## 禁用“在线解码”功能

如果您希望禁用 kiftd 服务器的“在线解码”功能，请使用文本编辑器（例如 Windows 中的“记事本”）打开位于 **程序主目录内** 的 **conf 文件夹** 中的“server.properties”文件，并在该文件的 **空白行处** 添加如下设置：

**video.ffmpeg=disable**

添加上述设置后，请保存并关闭“server.properties”文件，然后重新启动 kiftd 令该设置生效。如此一来，kiftd 服务器将 **只支持在线播放 MP4 格式的视频，而不再提供其他格式视频的解码及播放服务。**

如需重新启用“在线解码”功能，只需先将“server.properties”文件中的上述设置删除（或是将设置中的“disable”改为“enable”），之后保存并关闭“server.properties”文件，最后再重新启动 kiftd 即可。

## 替换 ffmpeg 视频解码引擎

kiftd 中内置了适用于 x32/x64 位 Windows、Linux 和 Max OS X 操作系统的 ffmpeg 视频解码引擎，这是实现“在线解码”功能的基础。**如果您使用的操作系统不是上述操作系统（例如 ARM Linux），则需要为 kiftd 提供一个适用于您操作系统的 ffmpeg 可执行文件以确保“在线解码”功能能够正常使用。**

**操作方法：**

1. 将适用于您的操作系统的 ffmpeg 可执行文件拷贝至程序主目录下。
2. 将该可执行文件命名为“ffmpeg.exe”（Windows 系统）或“ffmpeg”（其他操作系统）。
3. 重启 kiftd 令设置生效。

这样一来，kiftd 服务器将使用您提供的 ffmpeg 可执行文件作为解码引擎，并为用户提供“在线解码”服务。

*特别提示：ffmpeg 是一款非常强大的开源视频解码工具，您可以从其官方网站 (<http://ffmpeg.org/>) 上免费获取适用于各个操作系统的最新版 ffmpeg 可执行文件。*

## 禁用“WebDAV 支持”功能

出于安全性考虑，推荐您仅在较为安全的局域网中借助“WebDAV 支持”功能将 kiftd 挂载为“网络驱动器”。如果您在风险较高的公网环境中使用该功能且未开启“HTTPS 支持”对数据传输进行加密保护，那么可能导致账户信息和文件数据泄露。

如果您希望禁用“WebDAV 支持”功能，请按照如下步骤进行设置：

- 1, 使用文本编辑器（例如 Windows 中的“记事本”）打开位于 **程序主目录内** 的 **conf 文件夹** 中的“**server.properties**”文件。
- 2, 在该文件的 **空白行处** 添加如下设置：  
**webdav=disable**
- 3, 保存并关闭“server.properties”文件，然后重新启动 kiftd 令该设置生效。

完成上设置作后，kiftd 将禁止一切访问者使用 WebDAV 功能进行访问。

## 将文件系统数据库替换为 MySQL

**提示：本章内容针对需要将 kiftd 文件系统数据库替换为 MySQL 数据库的专业用户。涉及到的所有操作均要求您已经掌握 MySQL 数据库的基本操作方法。**

对于 **需要更灵活的数据管理** 和 **需要对 kiftd 进行二次开发** 的专业用户而言，可以选择将 kiftd 的文件系统数据库更换为自用的 MySQL 数据库。为此，kiftd 额外集成了对 MySQL 数据库的支持，方便您使用 **MySQL（MySQL Community Edition）** 数据库替换 kiftd 内置的 H2 数据库。

本章将向您详细介绍如何将您的 MySQL 设置为 kiftd 的数据库并开始使用它。

### 1. 准备 MySQL

首先，您需要先确保您的计算机或远程服务器中已经正确安装并开启了 MySQL (MySQL Community Edition)，您可以前往 MySQL 官方网站进行获得安装程序 (<https://www.mysql.com/>)。

其次，您还需要确保您安装的 MySQL 版本是被 kifted 支持的。kifted 支持的 MySQL 版本有：

**5.5.\*、5.6.\*、5.7.\*、8.0.\* (\*代表可以使用任意子版本)**

最后，您必须确保您的 MySQL 数据库能够被其他应用正常访问（如果您的系统中开启了防火墙，则需要先开放 MySQL 的端口，MySQL 使用的默认端口为 3306）。

## 2. 为 kifted 创建一个空的数据库并准备一个账户

首先，您需要在您的 MySQL 中创建一个新的数据库供 kifted 存储信息，**该数据库的编码格式必须设置为“utf8”**。您可以在 MySQL 中执行下列 SQL 语句来创建一个新的数据库：

```
create database {您希望的数据库名称} charset = utf8;
```

例如，创建一个名为“kift”的数据库：

```
create database kift charset = utf8;
```

上述语句执行完成后，可以使用如下命令查看所有数据库并进行确认：

```
show databases;
```

如果该 SQL 语句返回的数据库列表中包含了您刚刚创建的数据库名称，则表示该数据库已经创建成功。

同时，您还需要为 kifted 准备一个 MySQL 账户，该账户必须具备新建数据库的所有操作权限以确保程序功能正常执行（不建议您直接使用 MySQL 的 root 账户）。

## 3. 为 kifted 配置 MySQL 数据库信息

接下来，您需要准备好 kifted。**注意，请确保该 kifted 中尚未存有任何文件！**如果您的 kifted 中存放有文件，您应该先将这些文件导出至本地再执行接下来的操作。

为 kifted 设置 MySQL 数据库需在服务器配置文件（位于 conf 文件夹中的 server.properties 文件）中进行，请使用任意文本编辑器打它（更多信息可阅读

[直接修改配置文件](#) 一章)，之后在空白行新增如下配置：

1：启用 MySQL 链接模式，当该配置存在且值为“true”时，开启 MySQL 数据库支持，设置方式如下：

**mysql.enable=true**

2，指定您希望使用的 MySQL 数据库 URL，如果不设置该项，则默认使用“127.0.0.1/kift”作为您的数据库访问路径。注意：该路径中必须同时包含 **地址** 和 **数据库名称**，缺一不可。设置方式如下：

**mysql.url={您的 MySQL 部署地址}/{专用数据库名称}**

提示：如果您的 MySQL 未使用默认端口（3306），需用如下形式声明 URL：  
**{您的 MySQL 部署地址}:{您的 MySQL 端口号}/{专用数据库名称}**。

3，配置用于链接您的 MySQL 的账户凭证。若不设置该项，则 kift 默认使用“root”账户登入数据库。设置格式如下：

**mysql.user={MySQL 账户名}**

**mysql.password={该账户的密码}**

#### **配置示例：**

现在，假设您在本机（IP 地址为 127.0.0.1）中安装了 MySQL（使用默认端口），并为 kift 创建了新的数据库“kift”。您希望 kift 使用“root”账户（密码为 12345678）连接 MySQL 数据库，那么正确的配置应如下所示：

**mysql.enable=true**


**mysql.url=127.0.0.1/kift**

**mysql.user=root**

**mysql.password=12345678**

由此，完整的配置文件示例：





```
#<Kiftd server setting file is update.>
#Wed Dec 26 17:28:28 CST 2018
buff.size=1048576
port=9001
log=E
FS.path=DEFAULT
mustLogin=0

mysql.enable=true
mysql.url=127.0.0.1/kift
mysql.user=root
mysql.password=12345678
```

配置编辑完成后，请保存并关闭配置文件，再次启动 kiftd 以令所有设置生效。

**注意：**当您的【数据库时区设置】与 kiftd 内置驱动不一致时，您需要额外添加一项时区设置。设置方式为——完成 MySQL 的基本配置后，继续追加一项“mysql.timezone={您的数据库时区标识}”设置项。

示例，将 kiftd 内置 MySQL 数据库驱动时区指定为“亚洲/上海，东八区”：

.....

**mysql.timezone=GMT%2B8**

.....

有关“数据库时区”设置的更多内容，请访问并参阅 MySQL 官方说明文档。

## 4. 测试并开始使用

现在，请启动您的 kiftd。如果您的配置正确，那么接下来您就应该可以正常使用 kiftd 了，其所有功能均完全相同。

如果程序提示错误信息，则可能是由于 **相关配置存在错误** 或 **指定的 MySQL 数据库无法访问** 导致的。此时，您需要退出 kiftd 并修正配置信息。您可以根据错误提示进行下列检查：

1. MySQL 是否已经启动且能够被其他应用访问。
2. URL 地址是否正确、是否包含了数据库名称。



3. 账户名及密码是否正确。
4. 账户是否具备操指定数据库的全部操作权限。

修改完成后，您可以再次尝试启动 kiftd 并进行测试。

**警告：**当您为 kiftd 设置好 MySQL 数据库并开始使用后，不应随意更改数据库的相关设置，也不应随意修改数据库中存放的内容，否则可能会导致 kiftd 中的文件丢失。

## 运行要求

Kiftd 是一款十分轻量的网盘系统，其硬件要求很低——尤其是在仅限于个人使用情况下。而对于需要远程部署及支持大规模访问量的使用者，可参照本章的提示对硬件环境进行升级调优。

### 运行要求及建议：

操作系统	Windows、Linux 或 Mac OS，需能够安装 Java 环境。
JAVA	需安装 Java 8 或 JDK 1.8 及以上版本，不支持更旧版本。
CPU	基本需求：主频为 2.0 GHz 的单核单线程 CPU。 推荐使用：主频为 2.0 GHz 的双核双线程 CPU，可根据实际负载情况适当提升规格。
内存	基本需求：提供 600 MB 以上的空闲内存空间。 推荐使用：提供 1.1GB 及以上的空闲内存空间，并根据实际负载情况适预留适当的内存空间。
存储空间	至少需要（512 MB+文件存储空间）的空闲存储空间，同时还应预留不小于所需上传文件最大体积的空闲容量作为文件系统的冗余空间和临时缓存之用。
网络环境	需要支持 TCP/IP（IPv4）协议及 HTTP（v1.1+）协议的网络通信环境以及至少 1Mbps 的网络上下行带宽。如需为用户提供更流畅的访问和下载服务，可以根据实际情况提高网络的上下行带宽（其中，上行带宽对应了全部用户共享的最大下载速度，下行带宽则对应了所有用户共享的最大上传速度）。

# 注意事项

1. **确保运行 kift d 的计算机系统本身安全可靠是确保文件数据存储安全的基本前提**——举例来说，如果您将 kift d 运行在了一个 **不可靠的服务器运营商提供的平台** 上，则可能会出现诸如 **其工作人员擅自查看您网盘上的文件并进行盗用** 的风险。因此，最为安全的做法是将其运行在一个 **管理足够规范化的计算机或远程服务器** 上，并 **定期做好杀毒工作**。
2. **在任何情况下，请勿随意修改或删除文件系统存储路径文件夹中的数据内容，否则可能会导致其中存储的文件数据损坏丢失。**(关于文件系统存储路径文件夹的相关介绍可以参阅 [管理文件系统存放路径](#) 一节)。
3. **在任何情况下，请勿随意修改、删除或是移动应用主目录内的“mybatisResource”文件夹、“libs”文件夹、“fonts”文件夹以及 jar 主程序，否则可能会导致 kift d 无法正常使用。**
4. 在程序启动前和使用过程中，请务必确保 kift d 主程序对其主目录和所有子目录均具备 **读写** 和 **运行** 权限 (尤其是对于使用 Linux 或 Unix 系统的用户而言)，避免因操作权限问题而导致程序中某些功能无法正常运行。
5. 对于 kift d 而言，每个文件夹中最多允许存放 2147483647 个文件和文件夹。**在实际使用中，为了确保页面的响应性能能够保持在最佳状态，单一文件夹内存放的文件和文件夹数量建议不要超过 3000 个。**这是因为一个文件夹中存放的文件和文件夹数量越多，那么打开它的耗时也就越长，同时打开后页面占用的内存也会越多。
6. kift d 能够存放的文件和文件夹的最大总数为 9223372036854775807 个 (如果使用体积为 1 字节的文件对其进行填充，则需要 8388607 TB 这样的文件才能将其完全存满)。**在实际使用中，为了确保 kift d 的总体响应性能能够保持在最佳状态，整个服务器内存放的文件和文件夹的总数量建议不要超过 20 万个 (该阈值与运行平台的实际硬件性能相关，此处仅为参考值)。**当一个 kift d 内存放的文件或文件夹数量过多且已经开始影响系统响应速度时，您可以部署一个新的 kift d 来存放更多的文件。
7. **在绝大多数情况下，推荐您将 kift d 运行在 NTFS、Ext4、APFS 等高性能文件系统上。**如果您需要将 kift d 运行在一个较旧的文件系统上 (例如

使用 FAT32 格式的文件系统)，请根据该文件系统所支持的单文件夹最大存放文件数量来适当增加 kiftd 的扩展存储区，以便 kiftd 能够将大量的文件数据（文件块）分开存放至更多的文件夹中，从而提高 kiftd 文件系统的存储能力。设置扩展存储区的方法可以参阅 [管理文件系统存放路径](#) 一节中关于“设置扩展存储区”的内容。

## 在线查看 kiftd 服务器的版本号

您可以通过 kiftd 主页源代码中的“版本标识”来快速查看当前正在运行的 kiftd 服务器版本号。

以 Chrome 浏览器为例：




第一步，进入 kiftd 主页并点击右键菜单中的“查看网页源代码”选项：



第二步，在网页源代码的头部便可以看版本标识（其中显示的版本可能因您下载的版本不同而不同）：



[Gitee]: <https://gitee.com/kohgylw/kiftdDBUpgradeTool>

下载时, 请点击上述页面右上方的  /  /  按钮, 之后选择 **Download ZIP** / **下载 zip** / **下载 ZIP** 按钮进行下载。下载完成之后, 请将得到的压缩文件解压至本地, 然后将其中的 **kiftdDBUpgradeTool.jar** 程序 **拷贝** 至 **旧版本的程序主目录** 内(注意, 您仅需拷贝指定的 jar 程序即可, 无需拷贝任何其它文件), 并 **确保该 jar 程序与 kiftd 的 jar 主程序、libs 文件夹、webContext 文件夹等内容同级**。

4. 双击启动“kiftd 数据库升级工具” (kiftdDBUpgradeTool.jar), 然后点击“升级”按钮。当提示升级完成后, 点击“退出”按钮退出该工具, 之后您可以选择删除该工具 (如果您的操作系统不具备图形界面操作环境, 请按照“特别提示 2”的方法进行本步操作)。

5. 开始 **体验新版本**。

使用上述方法完成升级后, 旧版本中的原设置和文件数据都将被保留。

*特别提示 1: 如果您已将文件系统数据库替换为 MySQL, 则无需按照上述方法进行升级, 而是可以直接按照 [从 1.1.0 或更新版本升级](#) 中介绍的方法进行升级。关于将文件系统数据库替换为 MySQL 的更多内容可参阅 [将文件系统数据库替换为 MySQL](#) 一章。*

*特别提示 2: 如果您希望通过命令的方式使用“kiftd 数据库升级工具”来进行升级, 也可以通过执行“`java -jar kiftdDBUpgradeTool.jar -upgrade`”命令来完成第 4 步的操作。*

**警告: 上述升级过程不可逆。如有必要, 请您在执行上述升级操作前先将旧版本中的重要数据进行备份, 以避免因升级过程中出现操作失误而导致的数据损坏或遗失。**

## 从 1.1.0 或更新版本升级

如果您需要从 1.1.0 及以上版本升级至最新版本, 请按照以下 3 个步骤进行操作:

1. **退出旧版本**。
2. 将下载好的新版本解压至本地, 并将其中的: **jar 主程序**、**WebContext 文件夹**、**mybatisResource 文件夹**、**libs 文件夹** 以及 **fonts 文件夹** 共 **五项** 内容全部复制至旧版本的程序主目录内, **替换** 旧版本中 **对应的文件或文件夹** (其中, 旧版本的 jar 主程序并不会被替换, 您可以手动删除它)。


### 3. 开始 **体验新版本** 。

使用上述方法完成升级后，旧版本中的原设置和文件数据都将被保留。

*特别提示：您也可以选择将旧版本内除上述五项内容以外的其他全部内容复制到您下载并解压好的新版本中，并对对应的内容进行替换。如此一来，新版本将直接继承旧版本中的全部设置与数据以供独立使用，同时，您还能保留旧版本。*

## 升级须知

每次版本升级后，您和其他访问者均需要 **手动清理浏览器的浏览缓存数据** 并刷新 kiftd 相关页面，以确保新功能能够正常使用。

*特别提示：如何清理浏览器的浏览缓存数据？以 Chrome 浏览器为例，您可以点击右上方的  图标，之后选择“更多工具”中的“清除浏览数据…”，在弹出的确认对话框中勾选“缓存的图片和文件”（时间范围可以选为“时间不限”），如图所示：*



*之后，您便可以访问新版本的 kiftd 主页并体验全部新功能了。*

## 卸载 kiftd

需要卸载 kiftd 时，您仅需将 kiftd 的主目录删除即可（如果您将文件系统放

置在其他位置，则也需要一并删除)。kiftd 不会在其他位置存储文件，也不会您的操作系统中增加设置，因此，仅需将 kiftd 的主目录删除即可将 kiftd 从您的操作系统中 **完全清除**。

*特别提示：卸载前请务必确保已将 kiftd 内存储的所有重要文件进行存档，否则您将永久丢失它们。*

## 许可声明

Copyright © 2018-2024 青阳龙野 <kohgylw@163.com>

**使用、分发或修改 kiftd 及其程序的源代码均代表您接受如下条款：**

1，任何组织或个人均能够自由、无偿地获得 kiftd 发行版及其源代码的原版拷贝，并对其享有无限使用使用的权利——无论是商业性的还是非商业性的。

2，任何组织或个人均能够自由复制、分发或修改 kiftd 发行版及其源代码，并将其用于任何用途。修改后的作品版权由修改者自身享有。

3，kiftd 的作者无需为使用该软件及其源代码所造成的任何直接或间接后果承担责任。

4，kiftd 的作者对 kiftd 中的全部 java 源代码、页面文件、js 及 css 文件、jar 程序、mybatisResource 文件夹内的资源、README.md 文件以及随发行版程序附带的原版《kiftd 说明文档》享有版权，并作为 kiftd 软件的版权人。

5，kiftd 软件中涉及的所有第三方软件、工具、图片、插件及其代码，其权利由该作品的权利人享有并授予 kiftd 使用许可。任何单位和个人认为 kiftd 包含的上述内容可能涉嫌侵犯其合法权益时，应及时向 kiftd 作者进行书面反馈，并提供其身份证明、权属证明及详细侵权情况的说明，kiftd 将会立即移除被控侵权的内容。

### **版权人信息：**

地址：河北省唐山市路北区兴源里玫瑰庄园 6 单元 602 号

电话：15928143814（此为个人电话，如需对 kiftd 提出建议或获取支持请发送电子邮件）


电子邮箱：kohgylw@163.com



## 需要联系作者？

- 如果您在使用中发现的任何 Bug，请马上提交到：

<https://github.com/KOHGYLW/kiftd/issues>

您可以点击该页面上的  按钮编写并写您遇到 Bug 的经历。作者会定期浏览这里并尽快解决该问题。

- 需要直接联系作者？请发送电子邮件至：

[kohgylw@163.com](mailto:kohgylw@163.com)

## 特别鸣谢



以及：Aplayer、ZT-zip、viewer.js、iText、apache POI

\* 另附 服务器源代码中涉及的第三方框架、插件、工具及资源详情列表：

名称	版本号	开源许可证
Spring Boot Web Start	2.7.0	Apache 2.0
Gson	2.9.0	Apache 2.0
Apache Commons IO	2.4	Apache 2.0
Apache Commons FileUpload	1.3.3	Apache 2.0
MyBatis	3.4.1	Apache 2.0
MyBatis Spring	1.3.1	Apache 2.0
H2 Database Engine	2.1.212	EPL 1.0 MPL 2.0
MySQL Connector/J	8.0.13	GPL 2.0
ZT zip	1.13	Apache 2.0
Thumbnailator	0.4.8	MIT

TwelveMonkeys :: ImageIO :: JPEG/TIFF Plugin	3.3.2	BSD
Apache FreeMarker	2.3.28	Apache 2.0
Apache POI	3.10-FINAL	Apache 2.0
IText	2.1.7	MPL 1.1
Apache POI Xwpf Converter PDF	1.0.6	MIT
Mozilla Jchardet	1.0	MPL 1.1
Jave All Native Dependencies Package	3.3.1	GPL 3.0
commons-codec	1.11	Apache 2.0
flexmark	0.50.44	BSD 2-clause

## 获取源代码

**关于源代码的使用声明：** kiftd 的发行版是由同时公布的源代码进行编译的，二者具有统一性。

如需获取最新版本的 kiftd 的源代码，请访问源代码托管仓库：  
<https://github.com/KOHGYLW/kiftd-source>

您可以自由下载它，并进行阅读、编译或重构。

如果您的计算机中已经安装了 Maven，您还可以先将源代码下载并解压，之后进入解压目录，再执行如下命令：

```
mvn install
```

执行完毕后，在 target 文件夹中将生成一个 Java 可执行程序 (jar)，将其拷贝到程序主目录（即源代码解压目录）后，您就可以开始使用它了。

此外，您还可以使用您熟悉的 IDE 以项目方式导入该源代码，从而更加方便地进行阅读和修改。

# 希望帮助 kifted 做的更好？

如果您觉得 kifted 做的足够好（或不够好），您可以通过以下几种形式支持 kifted 项目：

如果您在使用过程中对 kifted 的设计和有什么建议，请发送邮件至 kohgylw@163.com，您的建议十分重要，例如“自由选取文件存储位置”、“必须登录”、“小组设置”、“WebDAV”等功能均来自于使用者提出的建议，作者会认真阅读每一条建议。

如果您希望更多人使用 kifted，欢迎将其介绍给更多的人——您也可以将您的使用心得、安装体验或是对某个问题的解决方法进行分享，从而帮助其他使用者，或是让更多需要的人了解 kifted。这也是对 kifted 项目最大的支持。

如果您希望以捐赠的形式来表达您对 kifted 的支持和认可，则可以访问“码云”的 kifted 项目页面：

<https://gitee.com/kohgylw/kifted>

之后通过页面底部的“捐赠”功能对 kifted 进行捐赠。请注意：如果您是经济尚未独立的未成年人，请不要对 kifted 进行捐赠。

未来，kifted 将一直作为一个非盈利性的开源项目进行维护。您的捐款将会帮助作者购买更好的硬件和软件，从而更加便捷地进行软件开发。

衷心感谢您使用我的作品。

## 最后，祝您使用愉快~

@青阳龙野

文档编写 2024-07-20